

# 4D Clés XML Backup

 Présentation

 DataBase

 Settings / Advanced

 Settings / Advanced / BackupFailure

 Settings / Advanced / FileSegmentation

 Settings / Advanced / SetNumber

 Settings / General

 Settings / General / IncludesFiles

 Settings / Scheduler / Frequency

# Présentation

---

Les préférences de sauvegarde et de restitution de 4D sont disponibles sous forme de fichier XML indépendant. 4D exploite les données de ce fichier pour afficher les options dans la boîte de dialogue des Préférences et au moment du déclenchement de chaque sauvegarde ou restitution.

Il est possible de lire et de modifier les paramètres de sauvegarde à l'aide des commandes XML de 4D ou via tout éditeur XML.

Le fichier XML des préférences de sauvegarde et de restitution est nommé **Backup.XML**. Il est créé automatiquement à l'emplacement suivant :  
**DossierBase/Preferences/Backup/Backup.XML**

... où **DossierBase** représente le dossier contenant le fichier de structure de la base. Les sous-dossiers **Preferences/Backup/** sont créés automatiquement si nécessaire.

Ce manuel liste les clés XML utilisées dans le fichier Backup.XML. Une description est fournie pour chaque clé, ainsi que l'option équivalente dans la boîte de dialogue des Préférences (le cas échéant), les valeurs acceptées et la valeur par défaut.

Pour plus d'informations sur une option spécifique, reportez-vous à sa description dans le manuel *Mode Développement* de 4D.

Toutes les clés XML relatives à la fonction de sauvegarde sont situées à l'intérieur de l'élément Preferences4D / Backup /.

# DataBase

---

Ces paramètres décrivent les fichiers liés à la sauvegarde de la base et conservent les informations relatives aux dernières sauvegardes effectuées.

-  DatabaseName / Item1
-  LastBackupPath / Item1
-  LastBackupLogPath / Item1
-  CurrentBackupSet / Item1
-  LastBackupDate / Item1
-  LastBackupTime / Item1

## DatabaseName / Item1

/ Preferences4D / Backup / DataBase / DatabaseName / Item1

### **Valeurs acceptées**

---

Chemin d'accès complet.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Pas d'équivalence directe.

### **Description**

---

Chemin d'accès complet du fichier de données de la base exprimé avec la syntaxe de la plate-forme courante.

## **LastBackupPath / Item1**

/ Preferences4D / Backup / DataBase / LastBackupPath / Item1

### **Valeurs acceptées**

---

Chemin d'accès complet.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Pas d'équivalence directe.

### **Description**

---

Chemin d'accès complet du dernier fichier de sauvegarde de la base exprimé avec la syntaxe de la plate-forme courante.

## **LastBackupLogPath / Item1**

/ Preferences4D / Backup / DataBase / LastBackupLogPath / Item1

### **Valeurs acceptées**

---

Chemin d'accès complet.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Pas d'équivalence directe.

### **Description**

---

Chemin d'accès complet du dernier fichier de sauvegarde de l'historique de la base exprimé avec la syntaxe de la plate-forme courante.

## **CurrentBackupSet / Item1**

/ Preferences4D / Backup / DataBase / CurrentBackupSet / Item1

### **Valeurs acceptées**

---

Nombre.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Pas d'équivalence directe.

### **Description**

---

Numéro du dernier fichier de sauvegarde.

## **LastBackupDate / Item1**

/ Preferences4D / Backup / DataBase / LastBackupDate / Item1

### **Valeurs acceptées**

---

Date au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00).

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Configuration

Groupe : Informations sur la dernière sauvegarde.

### **Description**

---

Date de la dernière sauvegarde.

## **LastBackupTime / Item1**

/ Preferences4D / Backup / DataBase / LastBackupTime / Item1

### **Valeurs acceptées**

---

Heure.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Configuration

Groupe : Informations sur la dernière sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de la dernière sauvegarde.

# Settings / Advanced

---

Ces paramètres permettent de lire et d'écrire les options de génération des archives et les options de restitution de la base.

Dans le fichier Backup.XML, ces clés sont incluses dans l'élément générique "Settings".

-  AutomaticRestore
-  AutomaticLogIntegration
-  AutomaticRestart
-  BackupIfDataChange
-  CompressionRate
-  Redundancy
-  Interlacing
-  EraseOldBackupBefore
-  CheckArchiveFileDuringBackup
-  BackupJournalVerboseMode

## **AutomaticRestore**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / AutomaticRestore

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Restitution  
Groupe : Restitution automatique.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Restituer la dernière sauvegarde si la base est endommagée".

## **AutomaticLogIntegration**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / AutomaticLogIntegration

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Restitution  
Groupe : Restitution automatique.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Intégrer le dernier historique si la base est incomplète".

## **AutomaticRestart**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / AutomaticRestart

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Restitution  
Groupe : Restitution automatique.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Lancer la base après la restitution automatique".

## BackupIfDataChange

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / BackupIfDataChange

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Paramètres généraux.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Sauvegarder uniquement si le fichier de données a été modifié".

## **CompressionRate**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / CompressionRate

### **Valeurs acceptées**

---

None, Fast ou Compact. Par défaut : None.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Archive.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Taux de compression".

## **Redundancy**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / Redundancy

### **Valeurs acceptées**

---

None, Low, Medium ou High. Par défaut : None.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Archive.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Taux de redondance".

## **Interlacing**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / Interlacing

### **Valeurs acceptées**

---

None, Low, Medium ou High. Par défaut : None.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Archive.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Taux d'entrelacement".

## EraseOldBackupBefore

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / EraseOldBackupBefore

### **Valeurs acceptées**

---

True (correspondant à "après") ou False ("correspondant à "avant").  
Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Paramètres généraux.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Effacer la sauvegarde la plus ancienne [avant/après] la sauvegarde".

## CheckArchiveFileDuringBackup

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / CheckArchiveFileDuringBackup

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Pas d'option équivalente.

### **Description**

---

A l'issue d'une sauvegarde, 4D effectue automatiquement une vérification de l'intégrité des fichiers sauvegardés. Il est possible de désactiver cette vérification en passant False dans la clé CheckArchiveFileDuringBackup. Dans ce cas, les archives ne sont pas vérifiées.

Pour des raisons de sécurité, ce paramétrage est à réserver à des cas spécifiques et ne doit généralement pas être utilisé.

## BackupJournalVerboseMode

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / BackupJournalVerboseMode

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Pas d'option équivalente.

### **Description**

---

Ce paramètre permet de réduire le nombre d'informations consignées dans le journal des sauvegardes, et donc sa taille. Si vous passez False à cette clé, seules les informations principales seront stockées dans le journal des sauvegardes : date et heure de démarrage de l'opération et éventuelles erreurs rencontrées.

# Settings / Advanced / BackupFailure

---

Ces paramètres gèrent les options en cas d'échec de la sauvegarde. Ils sont placés dans le groupe "Paramètres généraux" de la page Sauvegarde/Sauvegarde des Préférences.

-  TryBackupAtTheNextScheduledDate
-  TryToBackupAfter
-  AbortIfBackupFail
-  RetryCountBeforeAbort

## **TryBackupAtTheNextScheduledDate**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / BackupFailure / TryBackupAtTheNextScheduledDate

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Paramètres généraux.

### **Description**

---

Bouton radio : "Réessayer à la nouvelle date et heure programmée" = False.  
"Réessayer dans" = True.

## TryToBackupAfter

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / BackupFailure / TryToBackupAfter

### **Valeurs acceptées**

---

Nombre d'heures, de minutes ou de secondes au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:01:00 (1 minute).

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Paramètres généraux.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Réessayer dans", exprimée en heures, minutes ou secondes.

## **AbortIfBackupFail**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / BackupFailure / AbortIfBackupFail

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Paramètres généraux.

### **Description**

---

Option "Annuler l'opération au bout de".

## **RetryCountBeforeAbort**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / BackupFailure /  
RetryCountBeforeAbort

### **Valeurs acceptées**

---

Nombre de tentatives. Par défaut : 5.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Paramètres généraux.

### **Description**

---

Nombre de tentatives de sauvegarde.

# **Settings / Advanced / FileSegmentation**

---

Ce paramètre permet de définir la segmentation des archives.

 DefaultSize

## **DefaultSize**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / FileSegmentation / DefaultSize

### **Valeurs acceptées**

---

0, 100, 200, 650 ou 700. Par défaut : 0.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Archive.

### **Description**

---

Valeur de la combo box associée à l'option "Taille du segment (Mo)".

# Settings / Advanced / SetNumber

---

Ces paramètres permettent de configurer le mécanisme de conservation des archives. Les préférences correspondantes sont placées dans le groupe "Paramètres généraux" de la page Sauvegarde/Sauvegarde des Préférences.

 Enable

 Value

## **Enable**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / SetNumber / Enable

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde  
Groupe : Paramètres généraux.

### **Description**

---

Option "Conserver uniquement les N derniers fichiers de sauvegarde".

## Value

/ Preferences4D / Backup / Settings / Advanced / SetNumber / Value

### **Valeurs acceptées**

---

Nombre de fichiers. Par défaut : 3.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Sauvegarde

Groupe : Paramètres généraux.

### **Description**

---

Valeur N de l'option "Conserver uniquement les N derniers fichiers de sauvegarde" lorsqu'elle est à True.

# Settings / General

---

Ces paramètres gèrent les fichiers inclus dans la sauvegarde. Ils correspondent aux groupes "Contenu de la sauvegarde" et "Emplacement des fichiers de sauvegarde" de la page Sauvegarde/Configuration des Préférences.

Dans le fichier Backup.XML, ces clés sont incluses dans l'élément générique "Settings".

-  IncludeStructureFile
-  IncludeDataFile
-  IncludeAltStructFile
-  DestinationFolder

## IncludeStructureFile

/ Preferences4D / Backup / Settings / General / IncludeStructureFile

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Configuration  
Groupe : Contenu de la sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Fichier de structure" indiquant si ce fichier doit être inclus dans la sauvegarde.

## IncludeDataFile

/ Preferences4D / Backup / Settings / General / IncludeDataFile

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Configuration  
Groupe : Contenu de la sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Fichier de données" indiquant si ce fichier doit être inclus dans la sauvegarde.

## **IncludeAltStructFile**

/ Preferences4D / Backup / Settings / General / IncludeAltStructFile

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Configuration  
Groupe : Contenu de la sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Fichier de structure utilisateur" indiquant si ce fichier doit être inclus dans la sauvegarde.

## DestinationFolder

/ Preferences4D / Backup / Settings / General / DestinationFolder

### **Valeurs acceptées**

---

Chemin d'accès.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Configuration

Groupe : Emplacement des fichiers de sauvegarde.

### **Description**

---

Chemin d'accès complet du dossier de destination des fichiers de sauvegarde exprimé avec la syntaxe de la plate-forme courante.

# Settings / General / IncludesFiles

---

Ce paramètre gère les fichiers joints de la sauvegarde.

 ItemX

## **ItemX**

/ Preferences4D / Backup / Settings / General / IncludesFiles / ItemX

### **Valeurs acceptées**

---

Chemin d'accès.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Configuration  
Groupe : Contenu de la sauvegarde.

### **Description**

---

Chemins d'accès des fichiers ou dossiers joints à la sauvegarde (une clé Item par fichier ou dossier).

# Settings / Scheduler / Frequency

---

Ces paramètres gèrent les sauvegardes automatiques. Ils correspondent aux options de la page Sauvegarde/Périodicité des Préférences.

Dans le fichier Backup.XML, ces clés sont incluses dans l'élément générique "Settings".

-  Hourly / Every
-  Hourly / StartingAt
-  Daily / Every
-  Daily / Hour
-  Weekly / Every
-  Weekly / Monday / Save
-  Weekly / Monday / Hour
-  Weekly / Tuesday / Save
-  Weekly / Tuesday / Hour
-  Weekly / Wednesday / Save
-  Weekly / Wednesday / Hour
-  Weekly / Thursday / Save
-  Weekly / Thursday / Hour
-  Weekly / Friday / Save
-  Weekly / Friday / Hour
-  Weekly / Saturday / Save
-  Weekly / Saturday / Hour
-  Weekly / Sunday / Save
-  Weekly / Sunday / Hour
-  Monthly / Every
-  Monthly / Hour
-  Monthly / Day

## Hourly / Every

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Hourly / Every

### **Valeurs acceptées**

---

Nombre d'heures. Par défaut : 12.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Période en heures entre deux sauvegardes automatiques.

## Hourly / StartingAt

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Hourly / StartingAt

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de départ des sauvegardes automatiques basées sur des heures.

## **Daily / Every**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Daily / Every

### **Valeurs acceptées**

---

Nombre de jours. Par défaut : 1.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Période en jours entre deux sauvegardes automatiques.

## **Daily / Hour**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Daily / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure des sauvegardes automatiques basées sur des jours.

## **Weekly / Every**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Every

### **Valeurs acceptées**

---

Nombre de semaines. Par défaut : 1.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Période en semaines entre deux sauvegardes automatiques.

## **Weekly / Monday / Save**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Monday / Save

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Lundi".

## **Weekly / Monday / Hour**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Monday / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de sauvegarde le lundi (pris en compte si l'option "Lundi" est True).

## **Weekly / Tuesday / Save**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Tuesday / Save

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Mardi".

## **Weekly / Tuesday / Hour**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Tuesday / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de sauvegarde le mardi (pris en compte si l'option "Mardi" est True).

## **Weekly / Wednesday / Save**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Wednesday / Save

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Mercredi".

## **Weekly / Wednesday / Hour**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Wednesday / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de sauvegarde le mercredi (pris en compte si l'option "Mercredi" est True).

## **Weekly / Thursday / Save**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Thursday / Save

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Jeudi".

## **Weekly / Thursday / Hour**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Thursday / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de sauvegarde le jeudi (pris en compte si l'option "Jeudi" est True).

## **Weekly / Friday / Save**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Friday / Save

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Vendredi".

## **Weekly / Friday / Hour**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Friday / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de sauvegarde le vendredi (pris en compte si l'option "Vendredi" est True).

## **Weekly / Saturday / Save**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Saturday / Save

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : False.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Samedi".

## **Weekly / Saturday / Hour**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Saturday / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de sauvegarde le samedi (pris en compte si l'option "Samedi" est True).

## **Weekly / Sunday / Save**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Sunday / Save

### **Valeurs acceptées**

---

True ou False. Par défaut : True.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Valeur de l'option "Dimanche".

## **Weekly / Sunday / Hour**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Weekly / Sunday / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure de sauvegarde le dimanche (pris en compte si l'option "Dimanche" est True).

## **Monthly / Every**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Monthly / Every

### **Valeurs acceptées**

---

Nombre de mois. Par défaut : 1.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page: Backup/Scheduler  
Group: Backup Frequency

### **Description**

---

Période en mois entre deux sauvegardes automatiques.

## Monthly / Hour

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Monthly / Hour

### **Valeurs acceptées**

---

Heure au format ISO DateTime (0000-00-00T00:00:00). Par défaut : 0000-00-00T00:00:00.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Heure des sauvegardes automatiques basées sur des mois.

## **Monthly / Day**

/ Preferences4D / Backup / Settings / Scheduler / Frequency / Monthly / Day

### **Valeurs acceptées**

---

1, 2, 3... 29.

### **Option équivalente dans les Préférences**

---

Page : Sauvegarde/Périodicité  
Groupe : Fréquence de sauvegarde.

### **Description**

---

Nième jour du mois pour les sauvegardes automatiques basées sur des mois.