4D ODBC Driver

Open Database Connectivity Standard (ODBC) は、SQLを用いて単一のアプリケーションか ら一つ以上のデータベースへとアクセスするのに使用される、オープンスタンダードなアプリケ ーションプログラミングインターフェース(API)です。4Dと4D Server はどちらもこの機能を 備えたネイティブなSQLサーバーを提供します。

アプリケーションとデータベース間の接続をODBCを使用して設定するためには以下の3つが必要になります:

- ODBC 準拠のアプリケーション(この場合4Dがこれにあたります)
- ODBC 準拠のデータベース(ORACLE, MS SQL または4Dデータベースでも可能です)
- その特定のデータベースのためのODBCドライバ(この場合4D v1x ODBCがこれにあたり ます。v1xは、v12、v13、v14、、、を意味します)

ODBCを使用してアプリケーションとデータベース間の接続を設定するためには、4D ODBC Driver(Mac OS 版では32-bit版が、Windows版では64-bit版が利用可)をダウンロードする必 要があります(Mac OS版の64-bit版は4D v14 R2以降で利用可能です)。これがあれば外部ライ ブラリは一切不要です(必要なものは全て含まれています)。

このドライバーを使用して、Word、Excel、Crystal Reports®などのODBCクライアント、またはPython scriptを用いてJDBC-ODBCなど、どんなODBCクライアントからもデータを取得することができます。

4D ODBC Driver は4Dの以下のWebサイトからダウンロード可能です。

http://www.4d.com/jp/downloads/products.html

🗋 Windowsでのインストール

🗋 OS Xでのインストール

接続文字列の使用

Windowsでのインストール

4Dでは、Windows用にODBC Driverのインストーラーを2種類(32-bit用と64-bit用)用意しています。以下の4D webサイトから、どちらか(または両方)をダウンロードする事ができます:

- 4D_ODBC_Driver_vXX_(32-bit).exe
- 4D_ODBC_Driver_vXX_(64-bit).exe

ドライバーは、ご使用のODBCクライアントのバージョンに合わせたものを選択して下さい。 4D/4D Serverのバージョンではありません。例えば、32-bit版の Excel 2010 と 64-bit 4D Server を使用している場合、32-bit ODBC Driverが必要になります。両ドライバーを同じマシ ンにインストールすることも可能です。

新しいODBC Driverをインストールする前に、それ以前のバージョンのものを必ず全てアンイ ンストールするようにしてください。

注: もし32-bit インストーラーを64-bit OSにインストールした場合、32-bit ODBC Data Source Administrator をデフォルトの 64-bit 版の代わりに使用する必要があります。 適切なODBC administratorは以下の場所から取得することができます:

- 32 bits: C:¥WINDOWS¥syswow64¥odbcad32.exe
- 64 bits: C:¥WINDOWS¥system32¥odbcad32.exe

警告: 32-bit 用のadministrator は"syswow64" というフォルダ内にあり、64-bit 用のもの は"system32"というフォルダ内にあります。間違えやすいので、取り違えないように注意して 下さい。

ODBC Data Source Administratorsに関する詳細な情報については、以下のMicrosoftテクニカルノートを参照して下さい:

http://support.microsoft.com/kb/942976/en-us

DSNの作成

DSN (Data Source Name)は、アプリケーション(ODBCクライアント)が4Dまたは4D Server にネイティブなSQL Serverへとリンクするための登録キーのセットです。Crystal Reports®、 Word や Excel などのアプリケーションは全てODBCクライアントになることができ、また Python、PHP、C、C++などのODBCの使用ができる言語で用いれ ば、独自のODBCクライア ントを書くこともできます。 ODBC Driverインストーラーを実行後、特定のデータベースへと接続するためには、DSNを定 義する必要があります。

DSNを追加するためには、ODBC データソースアドミニストレーターを起動します(スタート/ コントロールパネル/管理ツール/データソース(ODBC)にあります)。

"ドライバー"タブをクリックして、4D ODBC Driverが正常にインストールされているかどうか をチェックして下さい:

ODBC Data Source Administrator					
User DSN System DSN	File DSN Drivers T	racing Connection Poo	oling About		
ODBC Drivers that are in	ODBC Drivers that are installed on your system:				
Name	Version	Company	File		
4D ODBC Driver 32-bit	14.00.26.01	4D SAS	4DODBC.DL		
SQL Server	6.01.7601.17514	Microsoft Corporation	SQLSRV32.		
•	III		4		
An ODBC driver allows ODBC-enabled programs to get information from ODBC data sources. To install new drivers, use the driver's setup program.					
(OK Can	cel Apply	Help		

4D ODBC Driverを使用してDSNを追加するためには:

1. 以下のタブのどれかをクリックします:

"ユーザー DSN" (このデータソースを、現在このコンピューターにログインしているユーザーのみに利用可能にしたい場合はこちらを選択します。このデータソースはカレントのマシン上でしか使用できません)。

または

- "システム DSN" (このデータソースを、このコンピューターを使用する全てのユー ザー(NTサービス含む)に利用可能にしたい場合にはこちらを選択します。)
- 2. <u>追加</u>ボタンをクリックして、セットアップするデータソースのドライバーの一覧から4D ODBC Driverを選択して下さい:

Us Create New Data Sourc	e Select a driver for which vo	u want to set up a data	Source.
	Name	Version	Compan
	4D ODBC Driver 32-bit	14.00.26.01	4D SAS
	SQL Server	6.01.7601.17514	Microso
	•		Þ

3. <u>完了</u>をクリックします。

4D ODBC Driver 自身の設定パネルが表示されます:

4D DSN Configurati	on			ß
Data Source Name:				
Description:	4D 32 bits ODBC Datasource			
Server Address:	localhost			
Port:	19812		Use SSL	
User:				
Password:			Advanced >	>
Test		ОК	Cancel	

注: 既存のDSNをクリックして**構成…**ボタンをクリックすると、同じダイアログボックス でDSN特性が全て記入済みのものが表示されます。

4. OKをクリックして、設定の変更を全て保存して設定パネルウィンドウを閉じて下さい。

DSNの設定

このダイアログボックスのフィールドは、以下のような情報を入力する必要があります:

- データソース名:
 このデータソースに対して固有の名前を入力して下さい。
 デフォルト: ""
 このフィールドの入力は必須です。
- 説明:
 このデータソースの短い説明を入力して下さい。
 デフォルト: ""
 このフィールドの入力は任意です。
- サーバーアドレス:
 例:

 "localhost" 4Dアプリケーションはローカルマシン上にあります。
 "PC-1" 4Dアプリケーションは"PC-1"というマシン上にあり、ポート番号 19812(デフォルトのポート番号)にて公開されています。
 "148.1.2.3" 4Dアプリケーションには148.1.2.3というIPアドレスが割り当てられています。

デフォルト: "localhost"

このフィールドの入力は必須です。

- ポート:
 4Dのアクセスポートを入力します。
 デフォルト: "19812"
 このフィールドの入力は任意です。
- SSL チェックボックス: このオプションをチェックすると、データベースプロパティのSQL設定タブ内で"SSLを有効にする"のチェックがされていた場合でも4D Serverに接続できるようになります。
- ユーザー:
 4Dとの接続をテストするのに使用するユーザー名を入力します。
 デフォルト: ""
 このフィールドの入力は任意です。
- パスワード:
 4Dとの接続をテストするのに使用するパスワードを(ユーザー名とともに)入力します。
 デフォルト: ""
 このフィールドの入力は任意です。
- テストボタン
 現在のパラメーターをもって接続をテストします。
 このとき"ユーザー名"と"パスワード"フィールドの情報を使ってログインします。

高度な設定

Advanced >> ボタンをクリックすると、以下の追加のオプションが表示されます:

4D DSN Configuration				
Data Source Name:	aaa			
Description:	4D 32 bits ODBC Datasource			
Server Address:	s: localhost			
Port:	19812 Use SSL			
User:	Designer			
Password:	Advanced <<			
Timeouts (Seconds)				
Connection: 5	Login: 3 Query: 30			
Favorite image form TIFF GIF JPEG PNG BMP	ats Encoding mat as Cache Settings First Page (Rows): 100 Packet Size (Kb): 130			
Compatibility Open Query MSAccess Windev Test OK Cancel				

タイムアウト(秒)

• 接続:

ログイン後、ドライバーがサーバー:ポートアドレスのソケットに接続するまでのタイムアウト時間を秒単位で入力します(0はタイムアウトしないことを表します)。

デフォルト: ""

このフィールドの入力は任意です。

• ログイン:

ドライバーがリクエスト送り、ステータスがサーバーから返ってくる際のタイムアウト時間を秒単位で入力します(0はタイムアウトしないことを表します)。 デフォルト: "" このフィールドの入力は任意です。

 クエリ: サーバーでのクエリ後のレスポンスを待つタイムアウト時間を秒単位で入力します(0はタ イムアウトしないことを表します)。 デフォルト: "" このフィールドの入力は任意です。

お気に入りの画像フォーマット

4D データベースに保管されているピクチャーはBLOBとしてODBCに渡されます。この設定では、好みのフォーマットを選択することができます。デフォルト では、特に何のフォーマットも選択しなければ、4Dは選択可能なフォーマットの中からスクリーン表示に最適なフォーマットを選択します。

一つ以上のフォーマットを選択した場合、4Dは(設定された順に)フォーマットを一つだけ選択 します。好みのフォーマットのピクチャーが一つもない場合、4Dはピクチャーをリストの最初 のフォーマットへと変換します。

例えば、GIFとJPEGを好みのフォーマットとして選択した場合:

Favorite image formats					
TIFF	GIE				
GIF	JPEG				
JPEG	•				
PNG	-				
BMP					

4Dはまず最初に.gif または.jpeg フォーマットのファイルがないかどうかをチェックします。 どちらの形式のファイルもなかった場合、リストの先頭である.gif へと変換します。

エンコーディング: テキストエンコーディングを設定します。

- UTF-8 (Unicode) (推奨)
- System (OSの設定に依存します)

キャッシュ設定: ネットワークがどのようにキャッシュを扱うかを設定するのに使用します。一般的に、この設定は変更すべきではありません。

互換性: ODBC Driverが OpenQuery、MSAccess、Windevと適切に連動するための設定で す。この設定はこれらのアプリケーションとの間で何らかの問題に遭遇した場合のみチェックし て下さい。

ODBC Driver のアンインストール

4D ODBC Driver を完全に取り除こうと思った場合、まずこのドライバーに対して作成された データソース名を削除しなければなりません。これはODBC データソースアドミニストレータ ーから削除する事ができます:



4D ODBC Driver をアップグレードしたい場合は、割り当てられたDSNを削除する必要はありません。

4D ODBC Driver を削除するためには、4D ODBC インストーラーを起動し、Removeを選択して下さい。あとはインストーラーが自動的に処理をしてくれます:



■ OS Xでのインストール

Mac版の 4D ODBC Driver は手動でインストールする必要があります。始める前に、ODBC を 使用可能にするための、最新のiODBC フレームワークがダウンロードされていることを確認し て下さい。

http://www.iodbc.org/dataspace/doc/iodbc/wiki/iodbcWiki/Downloads

ODBC Driver は4D Web サイトからダウンロードする事ができます。フォルダには32-bit 版と 64-bit 版両方が含まれます:

- 4D ODBC x32.bundle
- 4D ODBC x64.bundle

ドライバーは、ご使用のODBCクライアントのバージョンに合わせたものを選択して下さい。 4D/4D Serverのバージョンではありません。例えば、ODBC クライアントとして64-bit版の Pythonを使用している場合、32-bit版の4D Server を使用していたとしても 64-bit ODBC Driverが必要になります。両ドライバーを同じマシンにインストールすることも可能です。

■ OS XでのODBC Driverのインストール ■ OS XでのODBC Driverのアンインストール ODBC Driver をインストールするためには:

- 1. 4D ODBC x64.bundle もしくは the 4D ODBC x32.bundle を {Library}/ODBC/ フォルダにコピーします。
- 2. /Library/ODBC/ ファイル内にある *odbcinst.ini* テキストファイルをテキストエディ タで開き、以下の様に変更します:

[ODBC Drivers] 4D v16 ODBC Driver 64-bit = Installed 4D v16 ODBC Driver 32-bit = Installed

[4D v16 ODBC Driver 64-bit] Driver = /Library/ODBC/4D ODBC x64.bundle/Contents/MacOS/4D ODBC x64 Setup = /Library/ODBC/4D ODBC x64.bundle/Contents/MacOS/4D ODBC x64 APILevel = 2 ConnectFunctions = YYN DriverODBCVer = 3.52 FileUsage = 0 SQLLevel = 3

```
[4D v16 ODBC Driver 32-bit]
Driver = /Library/ODBC/4D ODBC x32.bundle/Contents/MacOS/4D ODBC x32
Setup = /Library/ODBC/4D ODBC x32.bundle/Contents/MacOS/4D ODBC x32
APILevel = 2
ConnectFunctions = YYN
DriverODBCVer = 3.52
FileUsage = 0
SQLLevel = 3
```

注: この odbcinst.ini テキストファイルがまだ存在しない場合には自分で作成する必要があります。

"Applications/Utilities/" フォルダ内の ODBC Manager 起動して、Date Source Name (DSN)を作成します。もしくはiODBC framework で提供されているものを使用することもできます。



ODBCドライバーにはDSNがありません。

- 1. System DSNタブをクリックします
- 2. <u>Add</u> ボタンをクリックして4D ODBC Driverを設定済みのドライバの一覧から選択しま す。通常のDSNジェネレーターが表示されます。
- 3. 以下のキーワード/値のペアをダイアログに入力して下さい:

キーワー ド	值
Driver	/Library/ODBC/4D ODBC x64.bundle/Contents/MacOS/4D ODBC x64
Server	<4D ServerのIPアドレス>
UID	<ユーザー名>
PWD	<ユーザーのパスワード(空欄可)>

DSN (Data	Source Name) :	my_new_64
	Description :	64 bits 4D Datasource
Keyword		Value
Driver		/Library/ODBC/4D ODBC x64.bundle/Co
Server		localhost
UID		Designer
PWD		
Add	Remove	Cancel OK

iODBCの場合は以下の様に表示されます:

Data Source Name (DSN)	my_4D_64
Comment	64 bits datasource
Keyword Driver Server UID PWD	Value /Library/ODBC/4D ODBC x64.bun localhost Designer

キーワードについての詳細な情報については、キーワードの章を参照してください。

4. OKをクリック

新しいDSNがODBC AdministratorのSystem DSNタブ内で選択できるようになります。

4D ODBC Driver をアンインストールするためには、アプリケーションのユーティリティフォ ルダ内にある ODBC Administrator を使用します。

まず、ODBC Administrator を起動して、Drivers のタブをクリックします:



4D ODBC Driver を削除するためには、インストールされたドライバーの一覧の中から4D ODBC Driver を選択してRemove ボタンを押します。削除を実行するか確認されます:

1.1	Delete Driver
	Are you sure you want to remove the selected driver?
	Cancel OK

その後、以下の2つのファイルを手動で削除する必要があります:

/Library/4D ODBC x32.bundle

/Library/4D ODBC x64.bundle

接続文字列の使用

ODBC API をPHP、Python script、Java、C、C++ など他の言語と使用する際、接続文字列を 使用することでDSNを使用せずに接続することができます。

Pythonを使用した例:

```
import pyodbc
conn = pyodbc.connect('Driver={4D ODBC Driver 32-bit};Server=187.145.45.23
;UID=Designer;PWD=123456')
curs = conn.cursor()
curs.execute('select (id,name) from table_1')
curs.fetchone()
curs.close()
conn.close()
```

この例では以下のキーワードを使用します:

- Driver: 32-bit 4D ODBC Driverを使用するように設定されます。
- Server: IP アドレスが"187.145.45.23"のマシンの4D Serverを使用するように設定されます。ポートは特には指定されていないのでデフォルトのポート(19812)が使用されます。
- UID と PWD: "Designer"として、パスワード"123456"で接続するように設定されます。

キーワードは大文字小文字の区別はなく、"Driver"(使用する場合には最初に来なければならない)を除いて順番も関係なく使用することができます。キーワードを指定しないときには、必ず そのデフォルトの値が使用されます。

接続文字列はDSNを使用することもできます。4Dの設定ウィンドウを使用してDSNを作成した場合、同じキーワードを使用してレジストリまたはobdc.iniファイルに設定を保存します。

例えば、以下のような接続文字列を使用した場合:

conn=pyodbc.connect('DSN=My_4D_DSN')

'My_4D_DSN'のDSN内に設定された値と同じ値を使用した接続文字列と同様の結果になります。

接続文字列にて、またはDSNを設定しているときに使用されるキーワードの詳細は、以下の通りです。

• Driver

使用するODBC Driverを指定します。

接続文字列を指定する場合:"{4D ODBC Driver 32-bit}" または "{4D ODBC Driver 64bit}"を使用します。

DSN 定義(OS X)の場合:"/Library/ODBC/4D ODBC x32.bundle/Contents/MacOS/4D ODBC x32" または "/Library/ODBC/4D ODBC x64.bundle/Contents/MacOS/4D ODBC x64"をobdc.iniファイル、または一般DSN設定キー/値のペアの中で使用します。

• DSN

接続文字列を指定する場合:使用するDSNを指定します。 この場合、他のキーワードはDSN内で既に定義されているために、使用する必要はありま せん。

DSN 定義の場合:名前を直接割り当てます。他のキーワードは必要ありません。

• Description

接続文字列の場合:このキーワードは使用しません。 DSN 定義の場合:短い説明を入力可能です(任意) デフォルトの値:""

• Server

接続したいIPアドレスまたは4D Serverの名前を指定します。 例:"127.0.0.1"、"localhost"、"2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001" デフォルトの値: "localhost"

• Port

接続ポートを指定します。

デフォルトの値: 19812

このポートは(サーバーマシンの)データベース設定のSQL/環境設定ページにあるものと一致していなければなりません。



• UID

接続するときに使用するユーザー名を指定します。 デフォルトの値: ""

• PWD

UIDキーにて指定されたユーザー名で使用するパスワードを指定します。 デフォルトの値: ""

• SSL

TLS接続を有効化します。 接続文字列の場合: "True" と "False"のどちらでも可能です。 DSN 定義の場合:チェックボックスとして表示されます。 デフォルトの値: "False" PhysicalConnectionTimeout*

ODBC接続は、TCP/IPネットワークに接続するところから始まります。 この値は、その段階でのタイムアウトを設定します。 デフォルトの値:0

LoginTimeout*

ドライバーがTCP/IPネットワークに接続すると、次に4D Serverから認識される必要があります。そのため、ドライバーはユーザー、パスワードなどの情報を含んだフレームを送ります。この値は、その返信が来るまでの待つ時間の上限を設定します。 デフォルトの値:0

QueryTimeout*

ODBC Driverは接続すると、クエリを実行し、データを取り扱うことが出来ます。この秒 単位で設定されるタイムアウトは、その際に適用されます。

デフォルトの値:0

* タイムアウトは、そのアクションを中止するまで待つ時間を設定します。これらの値は 秒単位で設定され、0はタイムアウトしない(待ち時間に上限がない)ことを意味します。

- DefaultPageSize (高度な設定):
 行で表現される値です。
- NetworkCacheSize (高度な設定):
 KBで表現される値です。
- FavouriteImageFormats (高度な設定): 接続文字列の場合: 受け入れ可能な画像フォーマットの一覧を指定します。スペース区切りで、.tiff、.gif、.jpg、.png、.bmpから指定することが出来ます。
 DSN 定義の場合:チェックボックスとして(以下のように)表示されます。

F	avorite i	mage formats	
	TIFF	GIE	1
	GIF	JPEG	
	JPEG		•
	PNG		-
	BMP		

デフォルトの値: "" (どんなフォーマットも受け付ける)

- CharsEncoding (高度な設定): 接続文字列の場合: "UTF-8" または "System" から選択可能です。 DSN 定義の場合: ラジオボタンとして表示されます。 デフォルトの値: UTF-8
- OpenQuery (高度な設定): 接続文字列の場合: "True" または "False"を使用します。SQLServerManagementStudio を使用していて上手く4Dに接続できない場合、以下のスクリプトを実行することが推奨さ れます:

```
EXEC sp_addlinkedserver
@server = '<Your name>',
@srvproduct = '<Anything>',
@provider = 'MSDASQL',
```

@provstr = 'OpenQuery=true;dsn=<a 4D-defined DSN>;UID=<your 4D
User>;PWD=<Password>'

DSN 定義の場合:チェックボックスとして表示されます。 デフォルトの値: False (チェックされていない)

- MSAccess (高度な設定): 接続文字列の場合: "True" または "False"を使用します。日付と時間で上手く行かない場合、このオプションを"True"にしてみて下さい。
 DSN 定義の場合:チェックボックスとして表示されます。
 デフォルトの値: False (チェックされていない)
- Windev (高度な設定): 接続文字列の場合:"True" または "False"を使用します。Windevで問題に遭遇した場合、 このオプションを"True"にしてみて下さい。
 DSN 定義の場合:チェックボックスとして表示されます。
 デフォルトの値: False (チェックされていない)