

4D Server - Référence

-  Introduction
-  4D Server en 10 minutes
-  Utilisation de 4D Server
-  Fenêtre d'administration de 4D Server
-  Méthodes base 4D Server
-  Utilisation d'un 4D distant
-  4D Server et le langage 4D
-  Liste alphabétique des commandes

Introduction

 Présentation

 Architecture de 4D Server

🌱 Présentation

4D Server est le serveur de données et d'applications multi plate-forme de 4D.

Avec 4D Server, vous pouvez créer et utiliser des bases de données multi-utilisateurs ainsi que des applications personnalisées en architecture client/serveur. L'architecture client/serveur indépendante de plate-forme de 4D Server gère des applications pour les 4D sur PC Windows et Macintosh. 4D Server est doté de puissants outils de développement et de sécurité des données, est évolutif et se connecte à tous les systèmes d'entreprise.

L'architecture de 4D Server est totalement intégrée : le client et le serveur utilisent une application 4D unique, et les développeurs n'ont pas à concevoir deux développements spécifiques — un pour le serveur et un pour les clients. En outre, 4D Server est un serveur "zéro administration". Il est simple à installer, utiliser, administrer et permet de mettre en place des applications peu coûteuses et rapidement rentables.


4D Server comble le fossé existant entre les systèmes de gestion basés sur le partage de fichiers, lents et peu efficaces, et les hôtes SQL, certes puissants mais complexes à concevoir, à déployer, et à faire évoluer dans le temps. Une application 4D Server peut s'intégrer facilement aux systèmes d'information existants dans les entreprises (tels que Oracle, Sybase, ou tout serveur compatible ODBC).

Architecture client/serveur intégrée

Un système 4D Server fonctionne avec une application unique pour le serveur et le client. Le logiciel client et l'application serveur sont les composants d'un seul produit, 4D. L'application 4D Server se compose de deux éléments : 4D Server et 4D en mode distant, qui forment l'architecture client/serveur.

La partie 4D Server réside sur la machine serveur. Elle stocke et gère la base de données sur le serveur et permet aux utilisateurs de manipuler la base à partir de leur propre machine (la machine cliente — ou poste client).

L'application 4D réside sur chaque machine cliente. Elle peut être utilisée en mode local ou en mode distant. En mode local, les utilisateurs peuvent travailler avec une base de données ou une application 4D stockée localement sur leur poste. En mode distant, les utilisateurs s'en servent pour accéder à la base de données sur le serveur, et exécuter des opérations de base de données : ajouter de données, créer des états, ou encore modifier la structure de la base de données. Tout ce qui peut être réalisé avec 4D en local est également faisable avec 4D Server et 4D en mode distant.




Aucun middleware ni développements supplémentaires ne sont nécessaires pour fonctionner en environnement client/serveur. 4D et 4D Server partagent les mêmes outils d'interface, le même langage ainsi que le même système de gestion de l'information.

Une application monoposte locale évolue facilement vers une configuration client/serveur pour le groupe de travail. Réciproquement, lorsque cette application est développée avec 4D Server,

elle est de fait une application monoposte avec 4D en mode local.

Serveur de données et d'applications "Zéro Administration"

4D Server est, comme 4D, centré sur l'utilisateur. 4D Server est un système Plug & Play (PnP) complet.



Fenêtre d'administration de 4D Server

- **Administration centralisée en ligne, graphique** : La fenêtre d'administration de 4D Server affiche automatiquement toutes les informations essentielles concernant l'activité de l'application : mémoire totale allouée à 4D Server, cache de données, nombre et nom des utilisateurs connectés, nombre de process et statut de chacun, suivi des sauvegardes et des requêtes, activité des serveurs.
- **Auto-configurable et évolutif** : 4D Server est conçu pour intégrer de nouveaux protocoles, clients, plug-ins, et pour s'interfacer avec d'autres systèmes, sans qu'il soit nécessaire de le reconfigurer ou d'en modifier la conception.
- **Mise à jour automatique et dynamique des postes clients, contrôle de versions** : Tous les 4D connectés reçoivent automatiquement et de manière dynamique les nouveaux éléments d'une application chaque fois que la base évolue ou qu'un plug-in ou un composant est ajouté, supprimé ou modifié. En outre, si vous avez construit une application client-serveur personnalisée, vous avez la possibilité de télécharger automatiquement les nouvelles versions des clients 4D exécutables en cas de mise à jour de l'application 4D Server.
- **Connexions automatiques asynchrones via le protocole standard TCP/IP** : 4D Server et 4D communiquent de manière transparente via le protocole réseau TCP/IP, quelle que soit la plate-forme du client et du serveur. Le protocole TCP/IP étant intégré à tous les systèmes d'exploitation, son utilisation ne nécessite aucune installation particulière.
- **Gestion simultanée des sessions et des contextes des connexions 4D, SQL et HTTP** : Le moteur de base de données de 4D Server crée et maintient automatiquement un environnement de travail courant pour chaque combinaison table/process/utilisateur. Cette architecture basée sur les sessions permet à chaque process utilisateur de manipuler les données indépendamment et simultanément. Le serveur SQL de 4D Server prend en

charge automatiquement les requêtes SQL internes ou externes. Le serveur HTTP de 4D Server répond aux requêtes HTTP et éventuellement aux requêtes SOAP.

- **Verrouillage automatique des enregistrements** : 4D verrouille et libère automatiquement les enregistrements. Cette fonction élimine les problèmes courants associés à la modification des enregistrements "en utilisation". Le verrouillage des enregistrements rend caducs les problèmes associés au verrouillage des pages ou fichiers qui sont généralement rencontrés dans d'autres systèmes.
- **Système de messagerie utilisateur intégrée** : 4D Server est né de la micro-informatique. Son interface utilisateur répond aux besoins des environnements de développement intégrés (IDE) modernes. Par exemple, 4D Server est capable d'informer les clients des actions d'administration en cours : déconnexions, sauvegardes, etc.
- **Méthodes de démarrage et de déconnexion automatisées** : 4D Server appelle automatiquement plusieurs méthodes base répondant à des événements spécifiques : Sur démarrage serveur, Sur arrêt serveur, Sur ouverture connexion serveur, Sur fermeture connexion serveur et Sur connexion Web. Par exemple, la **On Server Startup database method** peut initialiser et charger automatiquement tous les objets qui seront utilisés pendant la session.

Un jeu de fonctions inégalées

En plus des fonctionnalités de 4D, 4D Server possède les caractéristiques suivantes :

- **Gestion des données en environnement multi-utilisateurs** : Plusieurs utilisateurs peuvent simultanément effectuer des opérations de bases de données sur la même table ou sur des tables différentes : ajouter, modifier, supprimer, rechercher, trier et imprimer des enregistrements. L'intégrité des données est assurée par un système interne de verrouillage des enregistrements.
- **Développement multi-utilisateurs** : Plusieurs utilisateurs peuvent simultanément développer et concevoir une base de données. Par exemple, les membres d'une équipe peuvent, en même temps, modifier les attributs d'une table, créer et modifier des formulaires et des méthodes. L'intégrité de la structure est protégée grâce à un système interne de verrouillage des objets.
- **Architecture client/serveur indépendante de plate-forme** : Cette architecture gère les performances de la base de données de manière identique pour les clients Windows et Mac OS, que ce soit en matière de multi-développement cross-plate-forme simultanément ou pour les opérations de saisie et de modification de données par des postes clients sur des environnements matériels différents.
- **Version 64 bits** : 4D Server sous Windows (depuis la version 12.1) et sous Mac OS (depuis la version 15.1) sont disponibles en version 64 bits. Les architectures 64 bits permettent notamment à vos applications d'adresser davantage de mémoire RAM.
- **Architecture de plug-ins Windows et Mac OS** : La version Windows et la version Mac OS de 4D Server permettent d'installer à la fois des plug-ins Windows et Mac OS sur le poste serveur. Cette architecture simplifie la distribution de plug-ins 4D indépendants de plates-formes : ils sont traités de manière transparente par 4D et 4D Server, quelle que soit la plate-forme d'exécution du client.
- **Serveur HTTP intégré** : Tout comme 4D en mode local, 4D Server et chaque 4D en mode distant possèdent un moteur HTTP qui vous permet de publier les bases 4D sur le Web. Votre base de données peut être directement publiée sur le Web. Vous n'avez pas besoin de développer un système de base de données, un site Web ou une interface CGI entre eux. Votre base de données est votre site Web. Vous pouvez également transformer tout poste 4D distant en serveur Web. Pour plus d'informations concernant le moteur Web intégré de 4D Server et 4D, reportez-vous au chapitre **Présentation du serveur Web** dans le manuel Langage de 4D.
- **Sécurité des connexions** : Vous pouvez configurer votre 4D Server de manière à ce que les connexions client/serveur s'effectuent en mode sécurisé, par l'intermédiaire du protocole TLS/SSL. Pour plus d'informations les connexions client/serveur sécurisées, reportez-vous à la section **Crypter les connexions client/serveur**.
- **Triggers** : Un trigger est une méthode associée à une table. C'est une des propriétés de la table. Vous n'appellez pas un trigger, il est automatiquement appelé par le moteur de la base de données chaque fois que vous manipulez des enregistrements (ajout, suppression et modification). Avec 4D Server, les triggers sont exécutés sur le poste serveur. Tout

client, qu'il soit 4D ou connecté via ODBC, est assujéti aux règles de la base de données contrôlées par les triggers. Pour plus d'informations sur les triggers, reportez-vous à la section **Présentation des triggers** dans le manuel Langage de 4D.

- **Procédures stockées** : Vous pouvez écrire des méthodes 4D qui seront exécutées en local dans leur propre process sur la machine serveur ou sur un ou plusieurs postes clients que vous désignerez. Ces fonctions sont appelées les procédures stockées, pour utiliser une terminologie couramment employée dans l'industrie du client/serveur. Cependant, 4D possède une architecture qui dépasse le concept standard de procédures stockées. Avec 4D Server, une procédure stockée est en réalité un process serveur (ou un process client, cf. paragraphe suivant) qui exécute le code de manière asynchrone, et indépendamment de tous les autres process exécutés sur les postes client ou serveur. Dans une architecture client/serveur standard, une procédure stockée exécute et retourne (de manière synchrone ou asynchrone) un résultat. Avec 4D Server, vous pouvez démarrer une procédure stockée qui s'exécute pendant toute une session client/serveur, et qui répond, à la demande, aux messages qui lui sont transmis par les clients. Simultanément, vous pouvez lancer une autre procédure stockée qui n'aura aucune interaction avec les clients, mais qui se chargera de synchroniser les données avec un serveur SQL ou un autre 4D Server, via un plug-in de connectivité 4D ou ODBC. La seule limite au nombre de procédures stockées exécutables simultanément est celle de votre configuration matérielle. Une procédure stockée s'exécute dans son propre process. Donc, comme chaque process utilisateur, elle maintient son propre contexte de base de données (sélection courante). En outre, le langage de 4D possède des commandes qui permettent aux process clients (exécutés sur les postes clients) de lire et d'écrire des variables process dans toute procédure stockée (y compris les variables BLOB). Elles peuvent donc servir à mettre en place un système de communication efficace et puissant entre les clients et les procédures stockées. Avec les procédures stockées, vous pouvez ajouter des nouveaux services personnalisés dans 4D Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Procédures stockées**.
- **Procédures stockées exécutées sur client** : 4D Server vous permet, à partir d'un poste client ou du serveur, d'exécuter des procédures stockées sur un ou plusieurs autres postes clients. Vous pouvez ainsi optimiser la répartition des charges de travail entre les postes clients et le serveur, ou construire des applications tirant parti des possibilités de communication inter-clients. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Procédures stockées**.
- **Chemin d'accès au serveur** : Le chemin d'accès à une base de données serveur peut être enregistré avec un mot de passe utilisateur. Cette fonction permet à un utilisateur de se connecter à une base de données sur le serveur en double-cliquant simplement sur un document .4DLink. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Connexion à une base 4D Server**.
- **Enregistrement comme service** : sous Windows, 4D Server peut être lancé comme un Service au démarrage.
- **Système de sauvegarde intégré** : 4D Server inclut un module complet de sauvegarde des bases de données et de récupération en cas d'incident. Ce module permet de sauvegarder une base en cours d'exploitation, sans qu'il soit nécessaire de quitter l'application. Les sauvegardes peuvent être déclenchées manuellement ou automatiquement, à intervalles réguliers et sans intervention de l'utilisateur. En cas d'incident, la restitution et/ou le redémarrage de la base peuvent également être déclenchés automatiquement.
- **Sauvegarde par miroir logique** : Dans le cadre d'applications critiques, il est possible de mettre en place un système de sauvegarde par miroir logique, permettant un redémarrage instantané en cas d'incident sur la base en exploitation.
- **Plug-ins de connectivité** : Avec les plug-ins de connectivité 4D tels que 4D ODBC Pro, 4D Server et 4D accèdent directement à des bases sur mini ou grands systèmes, tels que ORACLE ou toute source de données ODBC. 4D propose également un pilote 4D Server ODBC (Driver ODBC) qui permet à tout client ODBC de se connecter à 4D Server pour travailler avec les données.

Architecture de 4D Server

Avec son architecture client/serveur, 4D Server ne se contente pas de stocker et de gérer la base de données, mais fournit également des services aux clients. Ces services fonctionnent à travers le réseau par l'intermédiaire d'un système de requêtes et de réponses.

Pour rechercher un ensemble d'enregistrements, par exemple, un poste client envoie une requête au serveur. Dès réception de la requête, 4D Server exécute la recherche en local (c'est-à-dire sur le poste serveur) et, lorsqu'elle est terminée, en retourne le résultat (les enregistrements trouvés).

L'architecture de 4D Server est basée sur le modèle client/serveur. Depuis de nombreuses années, le modèle d'architecture client/serveur s'est imposé, face à son concurrent plus ancien, le partage de fichiers, comme le plus efficace pour les bases de données multi-utilisateurs.


Le type d'architecture client/serveur de 4D Server est comparable à celui qui est utilisé dans le monde de la mini-informatique. De plus, 4D Server apporte deux innovations importantes :

- Une interface intuitive et graphique, présente à tous les niveaux de la base,
- Une architecture intégrée, permettant d'accroître l'efficacité et la vitesse.

L'architecture Partage de fichiers

Avant l'apparition de l'architecture client/serveur, les systèmes multi-utilisateurs exploitaient le partage de fichiers comme modèle d'architecture réseau. Dans ce modèle, tous les utilisateurs partagent les mêmes données mais la gestion des données n'est pas contrôlée par un moteur de base de données central. Chaque poste client doit stocker une copie de la structure et du moteur de la base, tandis que le serveur n'est chargé que de la gestion du logiciel de partage de fichiers sur le réseau.

Dans le modèle du partage de fichiers, chaque station de travail effectue en local toutes les actions de modification sur les données. Cela a pour conséquence de créer un trafic réseau très important, car chaque requête nécessite de nombreuses communications à travers le réseau. Le schéma suivant présente un exemple de trafic réseau généré lorsqu'un utilisateur recherche chaque personne dont le nom est "Smith".



Autre inconvénient du modèle du partage de fichiers : l'impossibilité d'utiliser un cache mémoire pour conserver des enregistrements en mémoire. Si des enregistrements étaient conservés en mémoire, il pourrait exister différentes versions du même enregistrement stocké dans la mémoire cache, ce qui rendrait les données incohérentes. Par conséquent, chaque fois

qu'un utilisateur accède à un enregistrement, celui-ci doit être téléchargé depuis le serveur de fichiers. Cela provoque un trafic réseau intense et augmente le temps d'accès aux données.


L'architecture client/serveur hétérogène

L'architecture client/serveur est largement répandue dans le monde de la mini-informatique, pour la gestion de bases de données volumineuses, grâce à son efficacité et à sa vitesse. Avec cette architecture, le travail est divisé entre les clients et le serveur de manière à augmenter les performances.

Le serveur contient le moteur central de la base, qui stocke et gère les données. Le moteur de la base est le seul logiciel ayant accès aux données stockées sur le disque. Lorsqu'un client envoie une requête au serveur, le serveur retourne le résultat. Le résultat peut être de toute nature, depuis un simple enregistrement à modifier jusqu'à une liste triée d'enregistrements.

En général, la plupart des architectures client/serveur sont appelées architectures hétérogènes car les applications frontales exécutées sur les postes clients et le moteur de base de données exécuté sur le serveur sont deux produits différents. Dans cette situation, un pilote de base de données est requis pour servir de traducteur entre les clients et le serveur.

Par exemple, pour rechercher un enregistrement, un client envoie une requête au serveur. Comme la base est stockée sur le serveur, celui-ci exécute la commande en local et expédie le résultat au client. Le schéma suivant présente un exemple de trafic réseau généré lorsqu'un utilisateur recherche chaque personne dont le nom est "Smith" et affiche le premier enregistrement trouvé.




Cet exemple illustre deux différences majeures entre le partage de fichiers et l'architecture client/serveur :

- **L'architecture client/serveur autorise l'utilisation d'un cache** : Comme le moteur est le seul logiciel qui dispose de l'accès physique aux données, le serveur peut utiliser un cache qui conserve en mémoire les enregistrements modifiés jusqu'à ce qu'ils soient écrits sur le disque. Comme les données sont envoyées depuis un site central, les postes clients sont assurés de toujours recevoir la dernière version d'un enregistrement. En plus du contrôle de l'intégrité des données qu'il procure, le mécanisme de cache central accélère les opérations de base de données en remplaçant les accès disque par des accès mémoire. Avec le partage de fichiers, tous les accès sont des accès disque.
- **Les opérations de base de données de bas niveau sont effectuées sur le serveur** : L'architecture client/serveur permet une augmentation importante de la vitesse d'exécution, car les manipulations de bas niveau sur la base de données, telles que l'examen des tables d'index et d'adresses, sont exécutées localement sur le serveur, à la vitesse de la machine. Avec le partage de fichiers, les mêmes opérations sont ralenties par les transferts sur le réseau et les limites du poste client.

L'architecture client/serveur intégrée de 4D Server

Dans la plupart des architectures client/serveur, l'application cliente et l'application serveur sont deux produits séparés, nécessitant une couche de communication pour pouvoir se comprendre entre eux. Avec 4D Server, l'architecture client/serveur est entièrement intégrée. 4D Server et 4D sont deux applications qui partagent la même structure et communiquent directement.

Comme 4D Server et 4D parlent la même langue, il est inutile de traduire les requêtes. La division du travail entre le client et le serveur est transparente et est gérée automatiquement par 4D Server.



La division du travail est organisée de telle manière qu'à une requête est associée une réponse. Comme vous pouvez le constater dans le schéma ci-dessus, le client est chargé de traiter les tâches suivantes :

- **Requêtes** : Le client 4D envoie des requêtes à 4D Server. Ces requêtes peuvent être construites à l'aide des éditeurs intégrés, tels que l'éditeur de recherches et l'éditeur de tris, à l'aide du langage intégré de 4D ou via le SQL. 4D dispose d'éditeurs dans lesquels les méthodes peuvent être créées et modifiées. Il gère également les éléments des méthodes telles que les variables et les tableaux.
- **Réception des réponses** : Le client 4D reçoit des réponses de 4D Server et en informe l'utilisateur par l'intermédiaire de l'interface utilisateur (des enregistrements différents sont affichés dans un formulaire, etc.). Par exemple, si le client recherche tous les enregistrements dont le nom est "Smith", 4D reçoit les enregistrements de 4D Server et les affiche dans un formulaire.

Le serveur est chargé de traiter les tâches suivantes :

- **Gestion des accès** : 4D Server gère toutes les connexions simultanées et les processus créés par les clients. Cette gestion tire parti de l'architecture multi-tâche de 4D Server.
- **Objets de structure et de données** : 4D Server stocke et gère tous les objets de structure et de données, y compris les champs, les enregistrements, les formulaires, les méthodes, les barres de menus et les listes.
- **Cache** : 4D Server gère le cache contenant les enregistrements ainsi que des objets de données créés par les postes clients, tels que les sélections et les ensembles.
- **Opérations de base de données de bas niveau** : 4D Server exécute les opérations de base de données dites "de bas niveau", telles que les recherches et les tris, qui impliquent l'utilisation des tables d'index et d'adresses.

Cette division du travail est extrêmement efficace grâce à l'intégration unique 4D Server et 4D. L'intégration de l'architecture de 4D Server est présente à chaque niveau :

- **Au niveau de la requête** : Lorsque 4D envoie à 4D Server une requête, telle qu'une recherche ou un tri, 4D envoie une description de l'opération de recherche ou de tri en utilisant la même structure interne que 4D Server.
- **Au niveau de la structure et des données** : Lorsque 4D et 4D Server échangent un objet de structure ou de données, les deux applications utilisent le même format interne. Lorsque 4D a besoin d'un enregistrement, par exemple, 4D Server envoie directement les données dans le format où elles sont stockées sur le disque ou dans le cache mémoire. De la même manière, lorsque 4D met à jour un enregistrement et envoie les données

à 4D Server, celui-ci les stocke directement dans le cache exactement telles qu'il les a reçues.

- **Au niveau de l'interface utilisateur** : Lorsque 4D affiche une liste d'enregistrements, le formulaire utilisé joue un rôle dans l'architecture client/serveur. Par exemple, la fenêtre suivante montre le résultat d'une requête dans la table [Sociétés].



Réf société	Nom société	Téléphone	Fax	Réf ville
ALL	Allinone	+358 9 564		HEL
HYP	Hyperbureau	+33 01 456		PAR
MET	Metalip	+39 02 789		MIL
ELCO	El Computador	+34 91 147		MAD
NIP	Nippon United	+81 3 258		TOK
GOR	Gorky Town	+00011144		MOS
HUI	Hychen Union	+654 3210		LUX
GOU	Gourdin Industries, Inc	+555 111 5		WAS
GLU	Glup Technologies	+00 44777		MIL
KOA	Koala Enterprises	+6545454		MEL
BRO	Broceliande	+789456		VAR
KLI	Klick	+666 555 4		MIA

Comme la taille de la fenêtre ne permet d'afficher que douze enregistrements et cinq champs à la fois, 4D Server envoie exactement douze enregistrements. Au lieu d'envoyer la totalité des enregistrements, 4D Server n'envoie que le nombre d'enregistrements et de champs pouvant être affichés dans la fenêtre. Si l'utilisateur fait défiler les enregistrements dans le formulaire, 4D Server envoie les enregistrements et les champs supplémentaires à mesure qu'ils apparaissent dans la fenêtre. Cette optimisation réduit le trafic réseau, car les enregistrements et les champs ne sont envoyés que lorsque c'est nécessaire.

4D Server en 10 minutes

-  Vérification de l'installation
-  Créer une base serveur
-  Connexion à la base serveur avec un 4D distant
-  Définir la structure de la base
-  Traitement des données avec 4D Server
-  Créer une barre de menus personnalisée
-  Travailler simultanément avec plusieurs 4D distants

Vérification de l'installation

Le chapitre d'initiation **4D Server en 10 minutes** vous permet de découvrir rapidement 4D Server. Vous verrez en particulier comment :

- Créer une base serveur
- Connecter un client à la base serveur
- Créer la structure de la base, comprenant des tables, des champs, des formulaires, des menus et des méthodes
- Connecter un second client et travailler simultanément

Pour effectuer ces exercices, vous devez disposer au minimum de deux ordinateurs :

- un ordinateur sur lequel 4D Server, 4D et un navigateur Web sont installés,
- un autre ordinateur sur lequel 4D est installé.

Avant de commencer à travailler pour la première fois avec 4D Server et 4D en mode distant, nous vous conseillons de vérifier votre installation. Pour cela, lisez la présente section.

Éléments installés

Ce paragraphe précise l'emplacement des éléments installés sur votre disque à la suite d'une installation standard 4D + 4D Server.

Windows

Les éléments ont été installés dans le dossier **Program Files\4D\4D vXX** et apparaissent dans le menu **Démarrer**.

- *4D Server* : ce dossier contient l'application 4D Server ainsi que ses fichiers et dossiers associés. Pour lancer 4D Server, il vous suffit de double-cliquer sur le fichier *4D Server.exe*.
- *4D* : ce dossier contient l'application 4D ainsi que ses fichiers et dossiers associés. Pour lancer 4D, il vous suffit de double-cliquer sur le fichier *4D.exe*.

Mac OS

Les éléments ont été installés dans le dossier **Applications:4D:4D vXX** et apparaissent dans les applications.

- *4D Server* : progiciel (package) de 4D Server. Pour lancer 4D Server, il vous suffit de double-cliquer sur ce progiciel.
- *4D* : progiciel (package) de 4D. Pour lancer 4D, il vous suffit de double-cliquer sur ce progiciel.

Dans le cadre de cet exercice, vous devez effectuer une installation de 4D sur un poste supplémentaire.

Et maintenant...

Notez que le protocole TCP/IP doit être correctement configuré pour que vos machines puissent communiquer à travers le réseau.

Si 4D Server et 4D sont correctement installés, continuez avec la section **Créer une base serveur**. Sinon, si certains des fichiers listés ci-dessus sont manquants, reportez-vous au Guide d'installation et procédez à l'installation de ces fichiers.

Créer une base serveur

Cette section décrit la création d'une base serveur à laquelle vous pourrez vous connecter, par l'intermédiaire du réseau, avec 4D en mode distant. Si vous utilisez 4D Server et 4D pour la première fois, n'hésitez pas en premier lieu à vérifier votre installation. Pour cela, reportez-vous à la section **Vérification de l'installation**.

Note : Dans le cadre de cet exemple, nous supposons que vous avez déjà activé votre licence 4D Server, comme décrit dans le Guide d'installation. L'emploi de 4D en mode distant ne nécessite pas de licence sur le poste client. Les licences sont gérées sur la machine de 4D Server. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.


Pour créer ou ouvrir une base serveur, lancez 4D Server.

1. Lancez 4D Server en double-cliquant sur l'icône du programme.



Lors du tout premier lancement de l'application, la boîte de dialogue d'activation de l'application s'affiche. Par la suite, une fenêtre vide s'affichera à chaque démarrage. Vous pouvez configurer ce fonctionnement dans les Préférences de l'application. Dans cet exercice, nous allons créer une nouvelle base vierge.

2. Choisissez la commande **Nouveau>Base de données...** dans le menu **Fichier** de 4D Server.




Une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichier apparaît, vous permettant de définir le nom et l'emplacement de la base à créer.

3. Définissez un emplacement puis saisissez le nom de votre base.

Tapez **Employés**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

4D Server crée automatiquement les fichiers et dossiers nécessaires au fonctionnement de la base, puis la fenêtre d'administration apparaît :



La **fenêtre d'administration** de 4D Server se compose de plusieurs pages, accessibles via des onglets. La page **Moniteur** affiche des informations dynamiques relatives à l'exploitation de la base de données ainsi que des informations sur le système et l'application 4D Server.

Parmi les autres pages, notez les pages **Utilisateurs** et **Process** indiquant respectivement le nombre d'utilisateurs connectés à la base et le nombre de process en cours d'exécution. A cet instant, le nombre d'utilisateurs connectés est zéro. Cela signifie qu'actuellement, aucun client n'est connecté à la base. En revanche, plusieurs process sont en cours d'exécution. Ces process sont créés automatiquement par le moteur de la base et les serveurs intégrés de 4D Server (serveur d'application, serveur HTTP, serveur SQL).

Et maintenant...

A ce moment, la base est disponible pour les connexions distantes 4D Windows et/ou Macintosh. En revanche, la base n'est pas encore prête pour les connexions HTTP, car ces connexions ne sont pas autorisées par défaut.

Dans cette initiation, nous allons nous connecter dans un premier temps avec un 4D distant, définir la structure de la base, puis créer quelques enregistrements. Reportez-vous à la section **Connexion à la base serveur avec un 4D distant**.

Connexion à la base serveur avec un 4D distant

Cette section aborde les sujets suivants :

- Connecter un 4D distant à la base serveur que vous avez créée,
- Créer la structure de la base ; la création des tables et des champs, l'ajout et la modification d'enregistrements sont présentés sous forme de petits exercices d'initiation.
- Connecter un second utilisateur,
- Travailler simultanément avec les deux clients distants.

Connexion à la base


Bien que vous ayez créé la base avec 4D Server (cf. section **Créer une base serveur**), toutes les modifications dans le développement et les données de la base sont réalisées à partir des postes clients. Ce paragraphe vous explique comment connecter un poste client à 4D Server et ouvrir la base serveur.

1. Double-cliquez sur l'icône de l'application 4D distante.



Note : Pour les besoins de cette initiation, vous pouvez utiliser une application 4D installée sur la même machine que 4D Server.


S'il s'agit du premier lancement de l'application 4D ou si vous n'avez pas modifié les paramètres de démarrage, la boîte de dialogue de bienvenue apparaît :




2. Cliquez sur l'option "Me connecter à 4D Server".

OU BIEN :

Si cette boîte de dialogue n'apparaît pas, choisissez la commande Ouvrir>Base de données distante... dans le menu Fichier de 4D




La boîte de dialogue de connexion apparaît. Elle affiche par défaut une page listant les serveurs récemment utilisés (la liste est vide lors de la première utilisation).



3. Cliquez sur l'onglet Disponible afin d'afficher la liste des bases 4D publiées sur le réseau.

La base Employés doit apparaître dans la liste :



4. Sélectionnez **Employés** et cliquez sur **OK**.

La base s'ouvre sur le poste distant, en mode Développement. Vous pouvez dès lors définir sa structure.

Conseils de dépannage :

Si vous ne voyez pas le nom de la base que vous venez de créer avec 4D Server, vérifiez chaque point suivant :

- Est-ce que 4D Server est toujours exécuté sur l'autre poste ?
- Si vous utilisez une seconde machine, est-ce que les deux machines sont bien connectées au réseau ?
- Est-ce que le protocole réseau TCP/IP est bien configuré sur les deux postes ?
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de la boîte de dialogue de connexion, reportez-vous à la section **Connexion à une base 4D Server**.

Activité du serveur

Si vous observez maintenant la fenêtre d'administration de 4D Server, vous pouvez noter que votre nom d'utilisateur apparaît dans la page correspondante, et que le nombre d'utilisateurs connectés est désormais un (1).

au serveur :

- le Process principal gère la fenêtre d'affichage des enregistrements et le mode Application.
- le Process développement gère le mode Développement. Chaque utilisateur supplémentaire provoquera la création de plusieurs process dans la liste.

Vous pouvez filtrer la liste des process affichés à l'aide des boutons **Process utilisateurs**, **Process 4D**, **Process en attente** et de la zone de filtre situés en haut à droite de la fenêtre d'administration.

Et maintenant...

Maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez travailler avec la base en ayant à votre disposition les mêmes fonctionnalités que si vous utilisiez 4D en mode local. Vous devez tout d'abord définir la structure de votre base : reportez-vous à la section **Définir la structure de la base**.

Définir la structure de la base

Sur le poste 4D distant, après vous être connecté à la base serveur (cf. section **Connexion à la base serveur avec un 4D distant**), choisissez la commande **Structure** dans le menu **Développement**.

La fenêtre de Structure apparaît, vide par défaut. Nous allons créer une simple table.

Créer la table [Employés]


1. Choisissez Nouveau>Table dans le menu Fichier ou dans la barre d'outils de 4D.
OU

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de Structure et choisissez Ajouter table dans le menu contextuel.

OU
Cliquez sur le bouton d'ajout de la fenêtre de Structure (en forme de +) et choisissez Table.

La table est créée.

2. Cliquez dans la zone de titre et renommez la table Employés.



3. Double-cliquez dans la zone de champs afin de créer un nouveau champ.



4. Renommez le champ Nom et conservez le type Alpha (255).

Vous pouvez double-cliquez sur le champ afin d'afficher la palette de l'Inspecteur.

5. Ajoutez de la même manière les champs suivants dans la table [Employés] :

Nom du champ	Type du champ
Prénom	Alpha (255 caractères)
Salaire	Réel
Département	Alpha (255 caractères)

Employés	
ID	2 ³²
Nom	A
Prénom	A
Salaire	0.5
Département	A

Note : Si d'autres applications 4D distantes travaillent simultanément avec la même base, les champs que vous venez de créer apparaissent sur leurs machines quelques instants plus tard. Les modifications sont effectuées sur le serveur en temps réel, mais n'apparaissent pas immédiatement sur les autres écrans afin d'éviter des redessins d'écrans trop fréquents.

Créer des formulaires pour la table [Employés]

Une fois que vous avez défini le contenu de la table [Employés], vous devez créer des formulaires afin de pouvoir saisir et travailler avec des enregistrements pour cette table. Pour cela, vous pouvez utiliser l'**Assistant de création de formulaires** et créer des formulaires comme vous le souhaitez. Cependant, 4D vous propose un raccourci pratique pour créer rapidement des formulaires entrée et sortie par défaut.


1. Cliquez sur le bouton Tables de la barre d'outils de 4D.



OU BIEN

Choisissez la commande Afficher la table courante dans le menu Enregistrements.

Vous affichez alors la fenêtre des enregistrements. 4D détecte que la table ne dispose d'aucun formulaire et vous demande si vous voulez laisser le programme les créer pour vous.



2. Cliquez sur le bouton Oui.

La table comporte désormais un formulaire entrée pour l'ajout et l'affichage individuel des enregistrements et un formulaire sortie pour l'affichage ou la saisie de plusieurs enregistrements en mode liste.

Et maintenant...

Votre base serveur est prête pour le traitement des données. Reportez-vous à la section **Traitement des données avec 4D Server**.

■ Traitement des données avec 4D Server

Au cours de la section **Définir la structure de la base**, vous avez créé la table *[Employés]* et laissé 4D créer les formulaires par défaut pour cette table. Vous êtes désormais prêt pour saisir des enregistrements.

Saisir des enregistrements


En mode Développement, 4D vous fournit des outils et éditeurs par défaut pour la saisie, la recherche, l'impression ou la modification des enregistrements. Par la suite, vous pourrez définir vos propres outils pour le mode Application.

1. Choisissez **Nouvel enregistrement** dans le menu **Enregistrements**.

Le formulaire entrée apparaît, vide.

2. Saisissez un premier enregistrement, comme dans l'écran ci-dessous.

Utilisez la touche **Tabulation** ou la souris pour vous déplacer parmi les champs.



The screenshot shows a window titled "Employés - Saisie pour Employés". The main area contains the following fields:

- ID :
- Nom :
- Prénom :
- Salaire :
- Département :

On the left side, there is a vertical toolbar with icons for search, print, delete, and validation.

3. Cliquez sur le bouton de validation du formulaire pour enregistrer votre saisie.

Un formulaire entrée vide apparaît, vous permettant de créer un autre enregistrement.

4. Saisissez cinq autres enregistrements avec les valeurs suivantes :

Nom	Prénom	Salaire	Département
Deleau	Christophe	1990	Production
Driart	Laurence	2100	Ingénierie
Hector	Marc	2050	Production
Leonard	Louise	2500	Production
Moisson	Franck	1890	Ingénierie

Une fois que vous avez validé le dernier enregistrement, cliquez sur l'icône d'annulation (comportant une croix), de manière à refermer le nouveau formulaire entrée vide. Le formulaire sortie apparaît.

5. Si les six enregistrements ne sont pas affichés, choisissez Tout montrer dans le menu Enregistrements et redimensionnez la fenêtre ou les colonnes si nécessaire.

Votre fenêtre doit ressembler à celui-ci :

ID :	Nom :	Prénom :	Salaire :	Département :
1	Poirier	Alain	1950	Ingénierie
2	Deleau	Christophe	1990	Production
3	Driart	Laurence	2100	Ingénierie
4	Hector	Marc	2050	Production
5	Leonard	Louise	2500	Production
6	Moisson	Franck	1890	Ingénierie

Les enregistrements sont maintenant stockés dans la base, sur le poste serveur. Si un second 4D distant était connecté au serveur, il pourrait afficher les enregistrements que vous venez de saisir. A l'inverse, si d'autres clients étaient en train de saisir des enregistrements, vous pourriez les afficher en choisissant **Tout montrer** dans le menu **Enregistrements**. Les enregistrements stockés sur le serveur sont accessibles à tous les utilisateurs.

Chercher des enregistrements

Une fois que vous avez créé des enregistrements dans la table *[Employés]*, vous pouvez effectuer des recherches, des tris, des impressions, etc., avec ces enregistrements. Par exemple, recherchons les employés du département Ingénierie :

1. Cliquez sur le bouton Requêtes dans la barre d'outils.



L'éditeur de recherches apparaît.

Chercher dans [Employés]

Créer une nouvelle sélection

Chercher : [Employés]Département est

Annuler Chercher

2. Conservez "[Employés]Département" comme critère de recherche et "est" dans la liste des comparateurs, puis saisissez "Ingénierie" :

Chercher dans [Employés]

Créer une nouvelle sélection

Chercher : [Employés]Département est Ingénierie

Annuler Chercher

3. Cliquez sur le bouton Chercher.

La requête est envoyée à 4D Server, puis 4D Server répond à 4D. Le formulaire sortie affiche alors uniquement les employés travaillant dans le département Ingénierie :

ID :	Nom :	Prénom :	Salaire :	Département :
1	Poirier	Alain	1950	Ingénierie
3	Driart	Laurence	2100	Ingénierie
6	Moisson	Franck	1890	Ingénierie

Pour afficher tous les enregistrements, choisissez **Tout montrer** dans le menu **Enregistrements**.

Et maintenant...

En quelques minutes seulement vous avez créé une base serveur, défini une table, ajouté des enregistrements puis effectué une recherche avec les données saisies dans la base.

Il est maintenant temps de créer une barre de menus personnalisée pour votre base. Reportez-vous à la section **Créer une barre de menus personnalisée**.

Créer une barre de menus personnalisée

Dans cette section, vous allez créer deux méthodes et une barre de menus personnalisée. En résumé, vous allez créer une application 4D.

Créer les deux méthodes

1. Sélectionnez Nouveau > Méthode... dans le menu Fichier.

La boîte de dialogue de création de méthode apparaît.

2. Nommez la méthode "M_AJOUT_ENR" et cliquez sur OK.


Une fenêtre de l'éditeur de méthodes apparaît.

3. Ecrivez le code de la méthode M_AJOUT_ENR ci-dessous :



```
1 Repeter
2   AJOUTER ENREGISTREMENT([Employés])
3   Jusque (OK=0)
4
```

4. Créez une seconde méthode nommée "M_LISTE_ENR" avec le code suivant :



```
1 CHERCHER([Employés])
2 Si (ok=1)
3   MODIFIER SELECTION([Employés])
4   Fin de si
5
```

Maintenant que les deux méthodes ont été créées, vous allez définir une barre de menus personnalisée et associer ces méthodes à des commandes de menus.

Créer une barre de menus personnalisée

1. Sélectionnez Boîte à outils > Menus dans le menu Développement.


L'éditeur de barres de menus s'affiche. Il contient une barre de menus par défaut.

2. Sélectionnez le libellé "Barre n°1" et cliquez sur le bouton d'ajout dans la partie centrale de la fenêtre.



3. Saisissez "Initiation" comme libellé de menu et appuyez sur Entrée.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le libellé "Initiation" et choisissez la commande Ajouter une ligne au menu "Initiation" :




5. Saisissez "Ajouter enregistrements..." comme libellé et appuyez sur Entrée.

6. Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur le libellé "Initiation" et ajoutez une seconde ligne au menu "Initiation".

7. Saisissez "Rechercher..." comme libellé et appuyez sur Entrée.

La barre de menus n°1 doit maintenant avoir l'aspect suivant :



8. Cliquez sur l'intitulé "Ajouter enregistrements..." et sélectionnez "M_AJOUT_ENR" dans la combo box Nom de la méthode.

9. Cliquez sur l'intitulé "Rechercher..." et sélectionnez "M_LISTE_ENR" dans la combo box Nom de la méthode.

La barre de menus n°1 apparaît alors ainsi :




10. Refermez la fenêtre de la boîte à outils.

C'est tout !

11. Sélectionnez Tester l'application dans le menu Exécution.

Vous pouvez alors utiliser l'application avec les menus que vous venez de créer :



Si, par exemple, vous sélectionnez **Rechercher...** dans le menu **Initiation**, l'éditeur de recherches standard de 4D apparaît. Vous pouvez alors construire votre recherche, puis afficher et modifier les enregistrements trouvés.

Mais sachez surtout que, sans le savoir, vous venez de développer deux applications !


Pour savoir pourquoi, rendez-vous à la section **Travailler simultanément avec plusieurs 4D distants**.

Travailler simultanément avec plusieurs 4D distants

Si vous avez effectué les exercices de cette initiation sous Windows, vous pourriez utiliser la base serveur "telle que" sur Macintosh. Si vous avez effectué les exercices de cette initiation sur Macintosh, vous pourriez utiliser la base serveur "telle que" sous Windows.


Connexion à la base serveur avec un second utilisateur

Pour les besoins de cette initiation, nous nous connectons à la base serveur avec un 4D distant sous Windows et un 4D distant sous Mac OS. Dès que la connexion est établie, vous pouvez visualiser le second utilisateur dans la fenêtre d'administration de 4D Server (la première colonne indique le système d'exploitation du poste distant) :



Utilisateur 4D	Nom de machine	Nom de session	Adresse IP	Connexion	Temps CPU	Activité
Super_Utilisateur	IMAC-ASCHMITT	Arnaud		20/05/2008 10:33	00:00:02	0
Super_Utilisateur	Peter's Computer	Peter		20/05/2008 16:14	00:00:01	0

Sur chaque poste client, tout ce qui a été effectué sur la base est réutilisable instantanément et de manière transparente. Voici le mode Développement sur le poste 4D distant sous MacOS :




Nom :	Prénom :	Salaire :	D
Poirier	Alain	1950	In
Deleau	Christophe	1990	Pr
Driart	Laurence	2100	In
Hector	Marc	2050	Pr
Leonard	Louise	2500	Pr
Moisson	Franck	1890	In

Vos six enregistrements et vos deux méthodes sont là !


Travailler simultanément sur les enregistrements

Sur le premier poste distant, en mode "Test application", choisissez **Rechercher...** dans le menu **Initiation** et recherchez les enregistrements pour lesquels "Département est égal à Ingénierie". Faites la même chose sur le second poste distant. Sur les deux postes, vous obtenez une liste composée de trois enregistrements.


Sur la première machine, double-cliquez sur l'enregistrement "Poirier, Alain". Votre écran affiche la fenêtre suivante :



Faites la même chose sur le second poste. Le système de gestion intégré du verrouillage des données de 4D Server vous avertit que l'enregistrement est déjà en cours d'utilisation :



Vous avez tout de même accès à l'enregistrement en lecture seulement (vous pouvez le visualiser mais pas le modifier) :



Sur la première machine, modifiez le prénom en "Eric" et validez votre modification. Vous obtenez :

Nom :	Prénom :	Salaire :	Département :
Poirier	Eric	1950	Ingénierie
Driart	Laurence	2100	Ingénierie
Moisson	Franck	1890	Ingénierie

La liste a été mise à jour avec le nouveau prénom. Sur la seconde machine, cliquez sur le bouton d'annulation de l'enregistrement dans le formulaire entrée. Vous obtenez :


Nom :	Prénom :	Salaire :	Département :
Poirier	Eric	1950	Ingénierie
Driart	Laurence	2100	Ingénierie
Moisson	Franck	1890	Ingénierie

La liste a également été mise à jour avec le nouveau prénom !


Travailler simultanément avec des objets de structure

4D Server est un serveur de données **et** d'application. Nous allons voir ce que cela signifie. Sur la seconde machine, appuyez sur la touche **Echap**. puis choisissez la commande **Retour au mode Développement** dans le menu **Mode**. Faites la même chose sur le premier poste.


Sur la première machine, choisissez **Explorateur > Formulaires** dans le menu **Développement**. La fenêtre de l'Explorateur apparaît. Choisissez les formulaires table et déployez la table Employés :



Double-cliquez sur le formulaire entrée. L'éditeur de formulaires apparaît, il contient le formulaire entrée :




Faites la même chose sur le second poste. Comme le formulaire est déjà en mode modification sur l'autre machine, le mécanisme intégré de verrouillage des objets de 4D Server vous informe :



Malgré tout, vous pouvez ouvrir le formulaire sur la seconde machine, en mode visualisation seulement. Vous pouvez sélectionner et copier des objets vers d'autres formulaires, mais vous ne pouvez pas modifier le formulaire lui-même.

Notez l'icône représentant un cadenas dans l'angle supérieur droit du formulaire :




Elle signifie que vous ne pouvez pas modifier le formulaire.

Sur le premier poste, sélectionnez le libellé "Nom" à gauche du champ [Employés]Nom. Sélectionnez ensuite le menu hiérarchique **Objet>Couleur**. Affectez, par exemple, la couleur rouge à l'objet :



Sélectionnez ensuite **Sauvegarder le formulaire: [Employés]Entrée** dans le menu **Fichier**.

Sur la seconde machine, refermez puis ouvrez à nouveau le formulaire afin de le charger ; la modification de couleur que vous venez d'apporter au libellé apparaît alors :




4D Server vous permet de développer simultanément une base à plusieurs !

Arrêt du serveur

En plus de l'information des utilisateurs 4D distants lors d'accès simultanés aux mêmes enregistrements ou objets, 4D Server gère en interne l'information des utilisateurs à travers le réseau lorsqu'il quitte.


Tout en maintenant connectés vos deux clients, choisissez, sur le poste serveur, la commande **Quitter** dans le menu **Fichier** (Windows) ou dans le menu **4D Server** (MacOS).

La boîte de dialogue de fermeture de la base apparaît :



Cliquez sur le bouton **OK**.

Presque instantanément, les deux postes clients sont informés que le serveur va bientôt quitter. Si, par exemple, un client était en train d'ajouter un enregistrement, l'utilisateur disposerait de suffisamment de temps pour terminer et valider la saisie.



Cette boîte de dialogue d'alerte est répétée régulièrement sur chaque poste client.

Note : Vous pouvez également choisir de quitter l'application serveur en utilisant l'option "Attendre que tous les utilisateurs aient quitté" (en leur adressant éventuellement un message les invitant à se déconnecter dès que possible) ou forcer la déconnexion immédiate des clients via l'option "Déconnecter les clients et quitter".

Pendant que le serveur poursuit le processus de déconnexion, quittez 4D sur les deux machines distantes.

Conclusion

A travers cette initiation, vous avez pu découvrir la simplicité et la facilité d'utilisation de 4D Server :

- Vous avez créé une nouvelle base
- Vous avez créé une table et laissé 4D Server construire les formulaires pour vous
- Vous avez ajouté et manipulé des enregistrements
- Vous avez personnalisé votre application avec votre propre barre de menus
- Vous avez utilisé la base serveur simultanément sous Windows et MacOS
- Vous avez quitté puis relancé le serveur

En définitive, vous avez créé deux applications personnalisées (Windows et Macintosh) alors que vous n'avez en fait effectué qu'un seul développement. De plus, si vous souhaitez utiliser la base en mode local, vous pouvez l'ouvrir directement avec 4D.

Pour en savoir plus à propos de 4D Server, reportez-vous aux sections d'introduction de ce manuel, ainsi qu'aux autres sections qui détaillent le fonctionnement de 4D Server.

Pour une information complète sur l'environnement 4D, référez-vous aux manuels suivants :

- Mode Développement pour savoir comment construire et utiliser des applications et des bases de données 4D.

- Langage pour connaître en détail les commandes du langage de 4D. Si, par exemple, vous souhaitez connaître les capacités de 4D Server en matière de Web, lisez la section **Présentation du serveur Web** dans le manuel Langage de 4D.

Utilisation de 4D Server

-  Créer ou ouvrir une base 4D Server
-  Quitter 4D Server
-  Menus de 4D Server
-  Options réseau et Client-serveur
-  Réglages IP
-  Crypter les connexions client/serveur
-  Authentification unique (SSO) sous Windows
-  Gestion du dossier Resources
-  Enregistrer une base comme service
-  Mise en place d'un miroir logique
-  Utiliser Volume Shadow Copy Service sous Windows

Créer ou ouvrir une base 4D Server


Pour créer une nouvelle base ou ouvrir une base existante, vous devez lancer 4D Server en double-cliquant sur l'icône de l'application.



Vous pouvez alors créer une nouvelle base ou ouvrir une base existante dans le menu **Fichier** de 4D Server.

Créer une base

Pour créer une nouvelle base, choisissez une des commandes du sous-menu **Nouveau** :



- **Base de données** : permet de créer une base de données vierge, c'est-à-dire ne comportant ni table, formulaire ou interface prédéfini(e). Lorsque vous choisissez cette commande, une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers apparaît, vous permettant de définir le nom et l'emplacement de la base.
- **Base de données à partir d'un modèle** : crée une base en utilisant un modèle "prêt à l'emploi" que vous pourrez personnaliser par la suite. Pour que vous puissiez utiliser cette fonction, les bases modèles doivent être placées dans un dossier "4D Templates" ou "4D Modèles" au même niveau que le fichier 4D Server.exe (Windows) ou le progiciel 4D Server (Mac OS). Lorsque vous choisissez cette commande, la boîte de dialogue de sélection d'un modèle de base de données apparaît.
- **Base de données à partir d'une définition de structure** : permet de créer une base de données basée sur une description de structure au format XML. Cette définition peut provenir d'une structure exportée depuis 4D ou toute application de conception. Lorsque vous choisissez cette commande, une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers apparaît, vous permettant de désigner le fichier XML à utiliser.

Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Ouvrir une base

Pour ouvrir une base existante, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue standard d'ouverture de documents (commande **Fichier>Ouvrir...**) ou sélectionner directement une base précédemment ouverte (commande **Fichier>Ouvrir récent**).

Si une base était déjà ouverte au moment de la sélection d'une commande d'ouverture, elle est

refermée au préalable. Si des postes clients étaient connectés, ils sont déconnectés avec le mode "Attendre que tous les utilisateurs aient quitté" (cf. section **Quitter 4D Server**).


Note : Vous pouvez également ouvrir directement une base existante en effectuant un glisser-déposer d'un fichier de structure interprété ou compilé (.4db ou .4dc) ou d'un fichier de raccourci (.4dlink) sur l'icône de l'application 4D Server.

📄 Quitter 4D Server

Pour quitter l'application 4D Server, procédez ainsi :

1. Sélectionnez la commande Quitter dans le menu Fichier de 4D Server (Windows) ou dans le menu 4D Server (OS X).

La fenêtre suivante s'affiche sur le poste serveur :




2. Choisissez une des options de fermeture ainsi qu'un paramétrage complémentaire (nombre de minutes ou message destiné aux clients) puis cliquez sur OK.

A partir de cet instant, plus aucun nouveau client ne peut se connecter au serveur.

Les options suivantes sont proposées :

- **Quitter le serveur dans XX mn**

Après la durée sélectionnée, le serveur quitte et tous les clients sont déconnectés, y compris ceux en mode endormi. La fenêtre suivante apparaît sur le serveur :



Une fenêtre similaire apparaît sur chaque poste distant 4D. Cette fenêtre est répétée ou mise à jour sur chaque poste client toutes les 20 secondes environ, afin de l'inciter à quitter. A l'issue du délai, le serveur quitte même si des clients sont encore connectés.

- **Attendre que tous les utilisateurs aient quitté**

Le serveur quittera uniquement après que tous les clients, y compris ceux en mode endormi, se soient déconnectés. Cette option peut s'avérer inappropriée pour les opérations de maintenance lancées pendant les horaires de déjeuner, par exemple, puisqu'il est possible que des clients soient endormis.

- **Attendre que les clients actifs aient quitté (Ignorer les clients endormis)**


Le serveur quittera uniquement après que tous les clients *actifs* se soient déconnectés (autrement dit, tous les postes clients qui ne sont pas en mode endormi). Avec cette option, les clients endormis ne sont pas considérés comme connectés. Cette option est à privilégier si vous souhaitez lancer des opérations de maintenance pendant les horaires de déjeuner.

Lorsque cette option est utilisée, les clients endormis auront une erreur de connexion lors de la réactivation du système.


Note : Cette option requiert l'utilisation de la couche réseau *ServerNet*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Nouvelle couche réseau ServerNet (compatibilité)**.

Note : Un *client endormi* est une application 4D distante dont la machine est passée en mode veille alors que la connexion au poste serveur était encore active. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au paragraphe **Gestion des utilisateurs endormis**.


Lorsque vous choisissez l'une de ces options, la fenêtre suivante apparaît sur le serveur, elle indique le nombre de clients encore connectés :



Sur chaque poste client 4D, la fenêtre suivante apparaît, affichant un message par défaut :



Si vous saisissez un message personnalisé dans la boîte de dialogue de fermeture de 4D Server, il est affiché à la place du message par défaut sur chaque poste client. Par exemple :



- **Déconnecter les clients et quitter**

Le serveur met fin à tous les process et toutes les connexions et quitte en quelques secondes.

Notes :

- Dans tous les cas, si aucun client n'est connecté au serveur au moment où la fenêtre de fermeture est validée, 4D Server quitte immédiatement.
- Si vous cliquez sur le bouton **Annuler** dans la fenêtre "Arrêt du serveur", le processus d'arrêt du serveur est annulé.

- Vous pouvez refermer la base (et déconnecter les clients) sans quitter l'application 4D Server, via la commande **Fermer la base...** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Menus de 4D Server**.

Menus de 4D Server

L'interface de l'application 4D Server se compose des menus **Fichier, Edition, Fenêtre, Aide**. Sous Mac OS, certaines commandes sont placées dans le menu **4D Server** (menu application).

Fichier

Fichier	
Nouveau	
Ouvrir...	Ctrl+O
Ouvrir récent	
<hr/>	
Fermer la base...	Ctrl+Maj+Alt+W
Fermer la fenêtre	Ctrl+W
Fermer les fenêtres	Ctrl+Alt+W
<hr/>	
Enregistrer la base courante comme Service	
Désenregistrer la base courante	
Désenregistrer tous les services serveur	
<hr/>	
Ecrire cache données	Ctrl+Maj+Alt+S
Sauvegarder...	
Restituer...	
<hr/>	
Quitter	Ctrl+Alt+Q

Nouveau

Cette commande hiérarchique donne accès à un sous-menu permettant de créer une base de données ou un nouveau fichier de données sur le poste serveur.

Les commandes de création de bases sont détaillées dans la section [Créer ou ouvrir une base 4D Server](#).

Ouvrir..., Ouvrir récent

Ces commandes permettent d'ouvrir une base avec 4D Server. La commande **Ouvrir récent** affiche un sous-menu listant les bases récemment ouvertes par 4D Server. Pour réinitialiser le menu, choisissez la commande **Effacer le menu**.

Les commandes d'ouverture de bases sont détaillées dans la section [Créer ou ouvrir une base 4D Server](#).

Fermer la base...

Cette commande de menu referme la base courante sans quitter l'application 4D Server. Lorsque vous choisissez cette commande, la boîte de dialogue de fermeture du serveur apparaît, permettant de définir le mode de déconnexion des clients éventuellement connectés (cf. section [Quitter 4D Server](#)).

Fermer la fenêtre

Cette commande provoque la fermeture de la fenêtre de l'application 4D Server située au premier plan.

Fermer les fenêtres

Cette commande provoque la fermeture de toutes les fenêtres de l'application 4D Server. A noter que dans ce cas seule l'activation de la commande **Fermer la base...** dans le menu **Fichier** vous permet de savoir que la base est toujours publiée.

Enregistrer la base courante comme Service, Désenregistrer la base courante, Désenregistrer tous les services serveur


(Commandes disponibles sous Windows) Ces commandes permettent de gérer l'enregistrement de la base comme Service. Cette fonction est détaillée dans la section **Enregistrer une base comme service**.

Ecrire cache données

Cette commande permet de "forcer" l'enregistrement sur le disque des données placées dans le cache. Par défaut, 4D Server écrit automatiquement le cache sur le disque au bout du délai défini dans les préférences de la base (page Base de données/Gestion des données).

Sauvegarder...

Cette commande permet de déclencher une sauvegarde de la base à tout instant. Lorsque vous sélectionnez cette commande, la boîte de dialogue suivante apparaît :



- Le bouton **Sauvegarde** lance immédiatement une sauvegarde en tenant compte des paramètres définis dans la boîte de dialogue des Préférences de l'application (fichiers sauvegardés, emplacement des archives, nombre de jeux, etc.).
 - Le bouton **Préférences** ouvre le thème "Sauvegarde" des Préférences, vous permettant de visualiser et éventuellement de modifier les paramètres de sauvegarde courants.
 - Le bouton **Annuler** interrompt le processus de sauvegarde.
- Pour plus d'informations sur le paramétrage des sauvegardes, reportez-vous au manuel Mode Développement de la documentation de 4D.

Restituer...

Cette commande affiche une boîte de dialogue d'ouverture vous permettant de sélectionner une archive à restituer.

Quitter

Cette commande permet de refermer l'application 4D Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Quitter 4D Server**.

Note : Sous Mac OS X, la commande **Quitter** se trouve dans le menu **4D Server** (menu application).

4D Server

A propos de 4D Server®...	
Préférences...	⌘,
Services	▶
Masquer 4D Server	⌘H
Masquer les autres	⌘⇧H
Tout afficher	
Quitter 4D Server	⌘Q

Edition

Edition

Annuler	Ctrl+Z
Couper	Ctrl+X
Copier	Ctrl+C
Coller	Ctrl+V
Effacer	
Tout sélectionner	Ctrl+A
Afficher le Presse-papiers	
Préférences...	Ctrl+,

Le menu **Edition** de 4D Server comporte les commandes standard de copier/coller, la commande **Afficher le Presse-papiers**, etc.

Ce menu comporte également (sous Windows) la commande **Préférences...** Cette commande affiche la boîte de dialogue des Préférences de l'application, permettant de paramétrer de nombreux fonctionnements de la base. Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, reportez-vous au manuel Mode Développement de la documentation de 4D. Les préférences spécifiques à 4D Server sont décrites dans les sections **Options réseau et Client-serveur** et **Configuration IP**.

Note : Sous Mac OS, la commande **Préférences...** est placée dans le menu **4D Server** (menu application).

4D Server

A propos de 4D Server®...	
Préférences...	⌘,
Services	▶
Masquer 4D Server	⌘H
Masquer les autres	⌘⇧H
Tout afficher	
Quitter 4D Server	⌘Q

Fenêtre

Fenêtre

Réduire la fenêtre	Ctrl+M
Réduire toutes les fenêtres	Ctrl+Maj+Alt+M
Tout ramener au premier plan	
Cascade	
Administration	Ctrl+U
Explorateur d'exécution	

Le menu **Fenêtre** propose en premier lieu les commandes standard permettant d'organiser les fenêtres dans l'espace de travail (ces commandes diffèrent suivant la plate-forme).


Il contient également les commandes d'affichage des fenêtres spécifiques de 4D Server :

Administration

Cette commande affiche la fenêtre d'administration de 4D Server, si elle a été auparavant réduite ou fermée. Cette fenêtre est détaillée dans le chapitre Fenêtre d'administration de 4D Server (cf. section [Page Moniteur](#)).

Explorateur d'exécution


Cette commande affiche la fenêtre de l'Explorateur d'exécution de 4D Server.



L'Explorateur d'exécution permet de visualiser le comportement des différents éléments structurels de la base et de vérifier que les ressources disponibles sont correctement exploitées. L'Explorateur d'exécution est particulièrement utile en phase de développement et d'analyse d'une base de données.

La fenêtre se compose de quatre pages, accessibles via les boutons correspondants : **Evaluation**, **Process**, **Point d'arrêt** et **Arrêt sur commande**. Le fonctionnement de l'Explorateur d'exécution sur 4D Server est identique à celui de 4D. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Aide



Centre de sécurité et de maintenance

Cette commande affiche la fenêtre du Centre de sécurité et de maintenance (CSM), regroupant tous les outils nécessaires au contrôle, à l'analyse, à la maintenance, à la sauvegarde et au compactage des fichiers de données et de structure.

La commande est disponible même lorsqu'aucune base n'est ouverte par 4D Server : elle permet dans ce cas d'ouvrir une base en "mode maintenance" (elle affiche une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers, permettant de désigner la base à ouvrir). Le mode maintenance est utilisé notamment pour les opérations telles que le compactage ou l'ouverture

de bases endommagées.

Pour plus d'informations sur le CSM, reportez-vous au manuel Mode Développement.


Mise à jour des licences...

Cette commande de menu affiche la fenêtre permettant d'activer des licences supplémentaires dans votre environnement 4D.

Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, reportez-vous au Guide d'installation.

A propos de 4D Server...

Cette commande affiche la fenêtre d'A propos de 4D Server, fournissant diverses informations classées par pages, accessibles via des onglets :




- Programme : version et licence 4D Server
- Copyrights : mentions légales
- 4D en ligne : ressources complémentaires liées à 4D et accessibles en ligne
- 4D : un aperçu de la société 4D SAS dans le monde.


Note : Sous Mac OS, la commande **A propos de 4D Server** est placée dans le menu **4D Server** (menu application).

Options réseau et Client-serveur

Vous pouvez définir divers paramètres relatifs au réseau et à la communication client-serveur dans l'onglet "Options réseau" de la page **Client-Serveur** des Propriétés de la base (accessibles depuis 4D en mode distant et 4D Server) :



En outre, à compter de 4D Server v14 R5, une option de compatibilité vous permet d'activer ou de désactiver à tout moment l'ancienne couche réseau :



Ces paramètres sont décrits dans cette section.

Réseau

Publier la base au démarrage

Cette option permet d'indiquer si la base 4D Server doit apparaître ou non dans la liste des bases publiées dans la boîte de dialogue de connexion.

- lorsque l'option est cochée (par défaut), la base est rendue publique, elle apparaît dans la liste des bases publiées (page "**Disponible**").
- lorsque l'option est désélectionnée, la base n'est pas rendue publique, elle n'apparaît pas dans la liste des bases disponibles. Pour se connecter, les utilisateurs doivent saisir manuellement l'adresse de la base dans la page **Personnalisée** de la boîte de dialogue de connexion.

Note : Si vous modifiez ce paramètre, vous devez redémarrer la base serveur afin qu'il soit pris en compte.


Nom de publication

Cette option permet de modifier le nom de publication d'une base publiée par 4D Server, c'est-à-dire le nom affiché dans la page de publication dynamique "Disponible" de la boîte de dialogue de connexion (cf. section **Connexion à une base 4D Server**). Par défaut, 4D Server utilise le nom du fichier de structure de la base. Vous pouvez saisir tout nom personnalisé.

Note : Ce paramètre n'est pas pris en compte dans le cadre des applications client-serveur personnalisées. En principe, l'application cliente se connecte directement à l'application serveur, sans passer par la boîte de dialogue de connexion. Toutefois, en cas d'erreur, cette boîte de dialogue apparaît ; dans ce cas, le nom de publication de l'application serveur est le nom de la base compilée.

Numéro de port

Cette option permet de modifier le numéro de port TCP sur lequel 4D Server publie la base de données. Cette information est stockée dans la structure de la base et sur chaque poste client. Par défaut, le numéro de port TCP utilisé par 4D Server et 4D en mode distant est le 19813. La personnalisation de cette valeur est nécessaire lorsque vous souhaitez utiliser plusieurs applications 4D sur la même machine avec le protocole TCP ; dans ce cas, vous devez spécifier un numéro de port différent pour chaque application. Lorsque vous modifiez cette valeur depuis 4D Server ou 4D, elle est automatiquement répercutée sur tous les postes 4D connectés à la base. Pour mettre à jour les autres postes clients non connectés, il suffira, lors de leur connexion suivante, de saisir le nouveau numéro de port (précédé de deux-points) derrière l'adresse du poste serveur dans la page Personnalisée de la boîte de dialogue de connexion. Par exemple, si le nouveau numéro de port est le 19888 :



Note : Lorsque 4D Server utilise IPv4, seules les bases publiées sur le port 19813 sont visibles dans la page de publication dynamique "Disponible".

4D Server et les numéros de port

4D Server utilise plusieurs ports TCP pour les communications entre les serveurs internes et les clients :

- **Serveur SQL** : 19812 par défaut (modifiable via la page "SQL" des Propriétés de la base).
- **Serveur d'application** : 19813 par défaut (modifiable via la page "Client-serveur/Configuration" des Propriétés de la base, cf. ci-dessus).
- **Serveur DB4D** (serveur de base de données) : 19814 par défaut. Ce numéro de port n'est pas modifiable directement mais il s'agit toujours du numéro de port du serveur d'application + 1.

Lorsqu'un client 4D se connecte à 4D Server, il s'adresse au port TCP du serveur d'application (19813 ou port indiqué après ':' dans l'adresse IP indiquée dans la boîte de dialogue de connexion. La connexion aux autres serveurs via leur port respectif est ensuite automatique, il n'est pas nécessaire de les préciser.

A noter que dans le cas d'accès via un routeur ou un firewall, les trois ports TCP doivent être ouverts explicitement.

Authentification de l'utilisateur auprès du serveur de domaine

Cette option permet d'activer la fonction d'authentification unique (*Single Sign On* ou *SSO*) dans votre base 4D Server sous Windows. Lorsque vous cochez cette option, 4D se connecte de manière transparente à l'Active Directory du serveur de domaine de Windows et récupère les *tokens* d'authentification disponibles.

Cette option est détaillée dans la section [Authentification unique \(SSO\) sous Windows](#).

Nom Principal de Service

Lorsque l'authentification unique est activée (cf. ci-dessus), vous devez remplir ce champ si vous souhaitez utiliser le protocole d'authentification Kerberos.

Cette option est détaillée dans la section [Authentification unique \(SSO\) sous Windows](#).

Délai avant déconnexion Client-Serveur

Ce thermomètre permet de définir le timeout (période d'inactivité au-delà de laquelle la connexion est fermée) entre 4D Server et les postes clients qui s'y connectent. L'option Illimité

élimine le timeout. Lorsque cette option est sélectionnée, le contrôle d'inactivité du client est désactivé. Lorsqu'un délai est sélectionné, le serveur mettra un terme à la connexion d'un client s'il ne reçoit pas de requête de ce dernier dans l'intervalle de temps spécifié.

Client-Server Communication

Inscrire les clients au démarrage pour Exécuter sur client

Lorsque cette option est cochée, tous les postes 4D distants se connectant à la base peuvent exécuter des méthodes à distance. Ce mécanisme est détaillé dans la section **Procédures stockées sur les clients**.

Crypter les connexions Client-Serveur

Cette option permet d'activer le mode sécurisé pour la communication entre le poste serveur et les postes 4D distants. Cette option est détaillée dans la section **Crypter les connexions client/serveur**.

Mise à jour du dossier Resources en cours de session

Ce paramétrage permet de définir globalement le mode de mise à jour de l'instance locale du dossier **Resources** des postes 4D connectés en cas de modification du dossier **Resources** de la base au cours de la session (le dossier **Resources** est automatiquement synchronisé sur le poste distant à chaque ouverture de session). Trois paramétrages sont proposés :

- **Jamais** : Le dossier **Resources** local n'est pas mis à jour en cours de session. La notification envoyée par le serveur est ignorée. Le dossier **Resources** local pourra toutefois être mis à jour manuellement via la commande **Mise à jour des ressources locales** du menu d'action (cf. **Utiliser l'explorateur de ressources**).
- **Toujours** : La synchronisation du dossier **Resources** local est automatiquement effectuée en cours de session lorsque la notification est envoyée par le serveur.
- **Demander** : Lorsque la notification est envoyée par le serveur, une boîte de dialogue s'affiche sur les postes clients, signalant la modification. L'utilisateur peut accepter ou refuser la synchronisation du dossier **Resources** local.
Le dossier **Resources** centralise les fichiers personnalisés nécessaires à l'interface de la base (fichiers de traduction, images, etc.). Des mécanismes automatiques ou manuels permettent de notifier chaque client lorsque le contenu de ce dossier a été modifié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Gestion du dossier Resources**.

Ouvrir la structure en mode

Cette option permet de définir le mode d'ouverture de la structure de la base par les postes clients. Par défaut, le mode **Lecture écriture** est défini, mais vous pouvez configurer l'ouverture en mode **Lecture seulement** afin d'empêcher toute modification de la structure.

IP configuration

Table de configuration Autoriser-Refuser

Cette table vous permet de définir des règles de contrôle d'accès à la base en fonction de l'adresse IP des postes 4D distants. Cette option permet de renforcer la sécurité par exemple pour des applications stratégiques.

Note : Cette table de configuration ne contrôle pas les connexions Web.

Le fonctionnement de la table de configuration est le suivant :

- La colonne "Autoriser-Refuser" permet de sélectionner le type de règle à appliquer (Autoriser ou Refuser) à l'aide d'un pop up menu. Pour ajouter une règle d'adresses, cliquez sur le bouton Ajouter. Une nouvelle ligne apparaît dans la table. Le bouton Supprimer permet de supprimer la ligne courante.
- La colonne "Adresse IP" permet de désigner la ou les adresse(s) IP concernées par la règle. Pour spécifier une adresse, cliquez dans la colonne et saisissez l'adresse sous la forme 123.45.67.89 (format IPv4) ou 2001:0DB8:0000:85A3:0000:0000:AC1F:8001 (format IPv6).

Vous pouvez utiliser le caractère * (étoile) pour spécifier des adresses du type "commence par". Par exemple, 192.168.* indique toutes les adresses débutant par 192.168.

- L'application des règles s'effectue dans l'ordre d'affichage de la table. Si deux règles sont contradictoires, la priorité sera accordée à la règle située le plus haut dans le tableau. Vous pouvez réordonner les lignes en modifiant le tri courant (cliquez sur un en-tête de colonne pour alterner le sens de tri). Vous pouvez également déplacer des lignes par glisser-déposer.

- Pour des raisons de sécurité, seules les adresses correspondant à une règle d'autorisation explicite pourront se connecter.

En particulier, si la table contient uniquement une ou plusieurs règle(s) de type Refuser, toutes les adresses seront refusées car aucune ne satisfera à au moins une règle. Si vous souhaitez refuser certaines adresses et autoriser toutes les autres, ajoutez une règle Autoriser * à la fin de la table. Par exemple :

- Refuser 192.168.* (refuser toutes adresses débutant par 192.168)
- Autoriser * (et autoriser les autres)

Par défaut, aucune restriction de connexion n'est appliquée par 4D Server : la première ligne de la table contient le libellé Autoriser et le caractère * (toute adresse).

Nouvelle couche réseau ServerNet (compatibilité)

A compter de 4D v15 (v14 R5), les applications 4D contiennent une nouvelle couche réseau, nommée *ServerNet*, chargée de gérer les communications entre 4D Server et les postes 4D distants (clients). La couche *ServerNet* est basée sur une API moderne et robuste. De maintenance simple, elle facilitera l'implémentation des dernières technologies réseau tout en proposant un haut niveau de performances.

Du point de vue de l'utilisateur, l'usage de *ServerNet* est transparent. A noter toutefois que, lorsque la couche *ServerNet* est utilisée, le nom des bases publiées en mode sécurisé n'est plus précédé du caractère "^" comme dans l'ancienne couche réseau (cf. [Crypter les connexions client/serveur](#)).


L'ancienne couche réseau est conservée pour assurer la compatibilité des bases existantes. *ServerNet* est automatiquement utilisé dans les nouvelles bases.

Des options vous permettent d'activer ou de désactiver *ServerNet*. Pour que vos applications soient en mesure de bénéficier des futures évolutions réseau, nous vous recommandons d'activer *ServerNet* progressivement dans toutes vos bases.

Activer ou désactiver l'ancienne couche réseau

Vous pouvez activer ou de désactiver à tout moment l'ancienne couche réseau dans votre application 4D Server. Vous pouvez utiliser :

- soit la constante [Utiliser ancienne couche réseau](#) avec la commande **SET DATABASE PARAMETER**,
- soit l'option **Utiliser l'ancienne couche réseau** dans la boîte de dialogue des Propriétés de la base (cf. [Page Compatibilité](#)) :



Par défaut, la nouvelle couche réseau *serverNet* est :

- automatiquement activée dans les nouvelles bases, créées avec 4D v14 R5 et suivantes,

- automatiquement désactivée dans les bases converties.

Migration des clients 4D fusionnés

Lorsque vous activez la couche réseau *ServerNet* dans votre application serveur existante, seules les applications clientes compatibles pourront se connecter :

- Les applications clientes en version 15 (ou à compter de 4D v14 R4) peuvent se connecter sans modification.
- Les applications clientes en version précédente (v14.x et toutes les *releases* v14 'R' précédentes) doivent au préalable être mises à jour pour pouvoir se connecter au serveur.


Si votre application fonctionne avec des clients 4D Volume Desktop fusionnés en version antérieure à la v14 R4, et si vous souhaitez utiliser, pour la mise à jour, le mécanisme automatique de 4D Server pour la distribution des applications clientes via le réseau, vous devez concevoir une stratégie de migration. Cette stratégie doit s'appuyer sur principes suivants :

- les clients non compatibles peuvent uniquement se connecter à un 4D Server utilisant l'ancienne couche réseau.
- les clients mis à jour adaptent dynamiquement leur protocole et peuvent donc se connecter à 4D Server v15 ou suivante, quelle que soit la couche réseau activée par le serveur.

Votre stratégie de migration doit donc comporter ces étapes :

1. Construisez une mise à jour de l'application cliente avec 4D v15 ou suivante.
2. Lancez 4D Server v15 ou supérieure avec le paramètre "Utiliser l'ancienne couche réseau" activé.
Cette configuration permet à tous les clients de se connecter.
3. Déterminez une période de temps durant laquelle chaque application cliente aura eu l'occasion de se connecter et de télécharger la nouvelle version.
Cette période peut durer une journée, une semaine ou même davantage. Dans ce mode transitoire, les "anciens" et les "nouveaux" clients se connectent en utilisant l'ancienne couche réseau.
4. Une fois que tous les clients ont été mis à jour, vous pouvez désactiver l'ancienne couche réseau et activer définitivement *ServerNet* sur 4D Server.

Cette stratégie est illustrée dans le schéma suivant :



Enregistrer les requêtes clientes

Pendant le processus de migration, nous vous recommandons d'activer le fichier de diagnostic de 4D. Lorsque ce fichier est activé, 4D Server y enregistre chaque requête de mise à jour cliente, ce qui vous permet de contrôler le déroulement de l'opération. Ce fichier n'est pas activé par défaut : vous devez appeler la commande **SET DATABASE PARAMETER** avec le sélecteur Enreg_diagnostic et la valeur 1.

Pour chaque requête de mise à jour, les informations suivantes sont conservées :

- IP du client
- version du client
- événement "Update client"

Contrôler le fichier de diagnostic est utile également *après* avoir activé la couche réseau *ServerNet* sur le serveur, afin de vous assurer que tous les clients ont été correctement mis à jour. Si un client non compatible a tenté de se connecter, le serveur aura enregistré les informations suivantes :

- IP du client
- version du client
- événement "Fail to connect"

Dans ce cas, vous pourrez par exemple décider d'effectuer une mise à jour manuelle du client.

Prise en charge de IPv6

A compter de 4D v16 R4, le serveur d'application 4D prend en charge la notation d'adresses IPv6. La prise en charge de IPv6 est transparente pour les utilisateurs et les développeurs 4D : 4D Server accepte sans distinction les connexions IPv6 et les connexions IPv4.

Cependant, la prise en charge d'IPv6 dépend des versions de 4D Server et des 4D distants (32 bits ou 64 bits) et de l'activation des interfaces (IPv4, IPv6, les deux). Le tableau suivant indique les configurations admises :

		Client						
		32 bits			64 bits			
		IPv4	IPv6	Les deux	IPv4	IPv6	Les deux	
Serveur	32 bits	IPv4	IPv4		IPv4	IPv4		IPv4
		IPv6					IPv6	IPv6
		Les deux	IPv4		IPv4	IPv4	IPv6	IPv6
	64 bits	IPv4	IPv4		IPv4	IPv4		IPv4
		IPv6					IPv6	IPv6
		Les deux	IPv4		IPv4	IPv4	IPv6	IPv6

IPv4	Pris en charge (IPv4)
IPv6	Pris en charge (IPv6)
	Non pris en charge

Note de compatibilité : La prise en charge d'IPv6 n'est disponible que lorsque la couche réseau ServerNet est activée sur 4D Server (cf. [Nouvelle couche réseau ServerNet \(compatibilité\)](#)).

Pour plus d'informations sur la notation IPv6, veuillez vous reporter à la [RFC 2460](#).

Crypter les connexions client/serveur

Vous pouvez configurer vos connexions client/serveur de manière à ce que 4D Server et les postes 4D distants communiquent en mode sécurisé.

La communication client/serveur sécurisée s'appuie sur le protocole TLS (Transport Layer Security), anciennement SSL (Secured Socket Layer).

Note : Consultez le document [4D Security guide](#) pour une vue d'ensemble des fonctions de sécurité de 4D.

Qu'est-ce que le protocole TLS dans le cadre des connexions client/serveur ?

Le protocole TLS a pour but de sécuriser les communications entre deux applications — généralement un serveur Web et un navigateur. Il comporte diverses fonctions permettant d'identifier les intervenants, de crypter les données ou encore de vérifier l'intégrité des données échangées. Pour une description détaillée du protocole sécurisé, reportez-vous, dans le manuel Langage de 4D, à la section **Utiliser le protocole TLS (HTTPS)**.

Entre 4D Server et un 4D distant, les mécanismes d'authentification sont "transparentes", ils sont gérés par 4D Server et ne nécessitent pas d'intervention de l'utilisateur.

Le cryptage des connexions client/serveur permet donc de renforcer la sécurité de votre application 4D Server, toutefois ce mode de fonctionnement ralentit les échanges.

Configuration

Au niveau de l'architecture réseau, le protocole TLS s'insère entre la couche TCP/IP (bas niveau) et le protocole de haut niveau.

Pour pouvoir utiliser TLS dans une configuration client/serveur, les fichiers de certificat suivants doivent être présents :

- *key.pem*: document contenant la clé de cryptage privée
- *cert.pem* : document contenant le certificat

Ces fichiers doivent se trouver dans le sous-dossier *Resources* des applications 4D Server et 4D. Ils doivent être présents sur le poste serveur et sur chaque poste distant. Des fichiers *key.pem* et *cert.pem* par défaut sont fournis avec 4D. Pour obtenir un niveau élevé de sécurité, il est **fortement recommandé** de remplacer ces fichiers par vos propres certificats. Pour plus d'informations sur la création de certificats personnels, veuillez vous reporter au paragraphe **Obtenir un certificat numérique** dans la documentation du serveur Web de 4D (la procédure est identique).

Vous devez également activer les connexions en mode sécurisé.

Pour cela, ouvrez la page "Client-Serveur/Options réseau" de la boîte de dialogue des Propriétés de la base et cochez l'option **Crypter les connexions Client-Serveur** dans la zone "Cryptage" (cf. section **Options réseau et Client-serveur**).

Par défaut, l'option n'est pas cochée.


Vous devez ensuite quitter puis relancer l'application 4D Server pour que ce paramètre soit pris en compte.

Les postes 4D distants se connectent dès lors en mode sécurisé.

Connexion en mode sécurisé

- **Utilisation de ServerNet**


Lorsque la couche réseau *ServerNet* est utilisée, l'activation du protocole sécurisé sur le serveur est transparente (le mode de publication n'apparaît pas dans la boîte de dialogue de connexion). La connexion et le passage en mode sécurisé s'effectuent après négociation interne entre l'application serveur et l'application distante.



Pour plus d'informations sur *ServerNet*, reportez-vous à la section **Options réseau et Client-serveur**.

- **Utilisation de l'ancienne couche réseau**

Lorsque l'ancienne couche réseau est utilisée, le symbole "accent circonflexe" (^) apparaît devant le nom des bases publiées en mode TLS dans la page de connexion TCP/IP à 4D Server :



Note : Lorsque le nom d'une base n'apparaît pas dynamiquement dans la page de connexion TCP/IP, l'utilisateur peut le saisir manuellement dans la page **Personnalisée** (voir sections **Connexion à une base 4D Server** et **Réglages IP**). Dans ce cas, il faut impérativement faire débuter le nom par un ^ si la base est publiée en mode sécurisé, sinon la connexion sera refusée.

Authentification unique (SSO) sous Windows

4D Server vous permet d'implémenter des solutions d'authentification unique (*Single Sign On* ou SSO) dans vos applications client-serveur sous Windows.

Grâce au SSO, vous pouvez mettre en place des solutions permettant aux utilisateurs sous Windows d'accéder directement aux applications 4D Server, sans avoir à saisir leurs identifiants, lorsqu'ils sont déjà connectés au domaine Windows de leur entreprise (via Active Directory). En coulisses, l'application 4D Server délègue l'authentification à Active Directory et récupère l'identifiant de session Windows, que vous pouvez utiliser pour identifier l'utilisateur 4D dans votre base à l'aide de votre méthode standard de connexion.

Note : Consultez le document [4D Security guide](#) pour une vue d'ensemble des fonctions de sécurité de 4D.


Configuration requise

L'authentification unique est disponible :

- avec les applications 4D Server sous Windows (les applications 4D monopostes ne prennent pas en charge le SSO)
- lorsque la couche réseau **ServerNet** est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe **Nouvelle couche réseau ServerNet (compatibilité)**.

Activer la fonctionnalité SSO

Par défaut, les fonctions SSO ne sont pas activées dans 4D Server. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez cocher l'option **Authentification de l'utilisateur auprès du serveur de domaine** dans la page Client-Serveur/Options réseau de la boîte de dialogue des Propriétés de la base de 4D Server :



Lorsque vous cochez cette option, 4D se connecte de manière transparente à l'Active Directory du serveur de domaine de Windows et récupère les *tokens* d'authentification disponibles.

Cette option permet d'effectuer une authentification standard via le protocole NTLM. 4D prend en charge les protocoles NTLM et Kerberos. Le protocole utilisé est déterminé automatiquement par 4D en fonction de la configuration courante (cf. **Configuration requise pour le SSO**). Si vous souhaitez utiliser le protocole Kerberos, vous devez en outre remplir le champ Nom principal de service (*SPN*, voir ci-dessous).

Utiliser Kerberos

Si vous souhaitez utiliser le protocole d'authentification Kerberos, vous devez également remplir le champ **Nom Principal de Service** (SPN) dans la page Client-Serveur/Options réseau de la boîte de dialogue des Propriétés de la base :

Authentification de l'utilisateur auprès du serveur de domaine

Nom Principal de Service

Cette option déclare le SPN tel que définit dans la configuration de l'Active Directory. Un nom principal de service est un identifiant unique d'une instance de service. Des SPN sont utilisés par l'authentification Kerberos pour associer une instance de service à un compte d'ouverture de session. Cela permet à une application cliente de demander que le service authentifie un compte même si le client n'a pas accès au nom du compte. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la [page SPN sur le site msdn](#).

L'identifiant SPN doit respecter le format suivant :

- "ServiceName/FQDN_user" si le SPN est un attribut de machine
- "ServiceName/FQDN_computer" si le SPN est un attribut d'utilisateur

dans lequel :

- *ServiceName* est le nom du service auquel le client souhaite demander l'authentification.
- Le *Fully Qualified Domain Name* (FQDN) est le nom du domaine qui définit son emplacement exact dans l'arbre hiérarchique de l'Active Directory pour les machines et les utilisateurs.

Dans les bases de données 4D, le SPN peut être défini à deux emplacements :


- dans les Propriétés de la base (ou les Propriétés structure), pour une utilisation par 4D Server,
- ou dans les Propriétés utilisateurs (fichier *settings.4DSettings* stocké dans le dossier des Préférences de la base) pour gérer le déploiement d'applications.

Implémenter le SSO

Une fois que la fonctionnalité SSO est activée (voir ci-dessus), vous pouvez vous appuyer sur l'authentification de l'utilisateur de la session Windows pour ouvrir une session utilisateur sur 4D Server.

Il est important de comprendre que la fonctionnalité SSO vous fournit uniquement un nom d'utilisateur authentifié (*login*), que vous devez ensuite passer à votre méthode de connexion 4D standard. Lorsqu'une application 4D distante tente de se connecter au serveur, vous devez appeler la commande 4D **Current client authentication**, qui retournera le nom d'utilisateur tel que défini dans l'Active Directory. Vous pouvez alors passer ce nom à votre propre système d'identification (utilisant le système intégré d'utilisateurs et groupes, les commandes LDAP ou tout mécanisme personnalisé) afin d'ouvrir dans votre application 4D une session utilisateur avec les droits correspondants.

Ces principes sont décrits dans le schéma suivant :



La commande **Current client authentication** doit être exécutée dans la méthode base **Sur ouverture connexion serveur**, qui est appelée à chaque fois qu'un 4D distant tente d'ouvrir une nouvelle connexion dans la base 4D Server. Si l'authentification échoue, vous devez retourner une valeur non nulle dans \$0 afin de rejeter la connexion.

Utilisation de la commande Authentification client courant

La commande **Current client authentication** admet la syntaxe suivante :

```
login=Current client authentication(domaine;protocole)
```

où :

- *login* est l'identifiant (nom d'utilisateur) utilisé par le client pour se connecter à l'Active Directory (texte). Cette valeur vous sera nécessaire pour identifier l'utilisateur dans votre base. Si l'utilisateur n'a pas pu être identifié, aucune erreur n'est générée, seule une chaîne vide est retournée.
- *domaine* et *protocole* sont des paramètres texte optionnels. Ils sont remplis par la commande et peuvent vous permettre d'accepter ou de rejeter les connexions en fonction de certains critères :
 - *domaine* retourne le nom de domaine de l'Active Directory
 - *protocole* retourne le nom du protocole utilisé par Windows pour authentifier l'utilisateur.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la description de la commande **Current client authentication**.

Configuration requise pour le SSO

L'authentification unique est prise en charge par 4D Server dans différents contextes. Lorsque les conditions requises sont respectées (cf. ci-dessous), le protocole utilisé pour l'authentification (NTLM ou Kerberos) ainsi que les informations retournées par la commande **Current client authentication** dépendent de la configuration du système. Le protocole utilisé pour l'authentification est retourné dans le paramètre *protocole* de la commande **Current client authentication**.

Le tableau suivant liste les **conditions nécessaires pour l'authentification NTLM ou Kerberos** :

	NTLM	Kerberos
4D Server et 4D distant sont une des machines différentes	oui	oui
L'utilisateur 4D Server est sur le domaine	oui	oui
Le 4D distant est sur le même AD que l'utilisateur de 4D Server	oui ou non(*)	oui
Le SPN est indiqué dans 4D Server	non	oui(**)
Informations fournies par Current client authentication si les conditions sont respectées	<i>client</i> =nom attendu, <i>domaine</i> =domaine attendu, <i>protocole</i> ="NTLM"	<i>client</i> =nom attendu, <i>domaine</i> =domaine attendu, <i>protocole</i> ="Kerberos"

(*) La configuration spécifique suivante est prise en charge : l'utilisateur 4D distant est un compte local sur une machine qui appartient au même AD que 4D Server. Dans ce cas, le paramètre *domaine* contient le nom de la machine de 4D Server. A noter que cette prise en charge dépend des paramétrages utilisateur : si elle n'est pas possible, des chaînes vides sont retournées par **Current client authentication**.

(**) Si toutes les conditions requises pour l'authentification Kerberos sont respectées mais que la commande **Current client authentication** retourne "NTLM" dans *protocole*, cela signifie généralement que vous vous trouvez dans une des situations suivantes :

- la syntaxe SPN n'est pas valide, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas toutes les [contraintes imposées par Microsoft](#),
- ou bien, le SPN a des doublons dans l'AD. Ce cas requiert l'intervention de l'administrateur de l'AD.

Note : Une syntaxe valide ne signifie pas que la déclaration SPN elle-même est correcte ; en particulier, si le SPN n'existe pas dans l'AD, **Current client authentication** retourne des chaînes vides.

Gestion du dossier Resources

Le dossier **Resources** de la base permet de partager des données personnalisées (images, fichiers, sous-dossiers...) entre le poste serveur et tous les postes clients. Sur le poste serveur, le dossier **Resources** doit simplement être situé à côté du fichier de structure de la base.

Tous les mécanismes de référencement associé au dossier **Resources** sont pris en charge en mode client/serveur (dossier .Iproj, XLIFF, images...). Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Chaque client dispose en local d'une copie de ce dossier. Le contenu du dossier local est automatiquement synchronisé avec celui du serveur au moment de la connexion du client.

En outre, les postes clients peuvent être "notifiés" dynamiquement en cours de session lorsque le contenu du dossier **Resources** de la base serveur a été modifié par un développeur. Cette notification peut être déclenchée :

- automatiquement par le serveur, deux minutes après la dernière modification effectuée par un client (cette temporisation permet d'éviter les notifications intempestives en cas de copie de nombreux fichiers).
- manuellement via la commande **Aviser les clients** dans le menu d'action de l'Explorateur de ressources sur le poste client à l'origine de la modification.
- par programmation, via la commande **NOTIFY RESOURCES FOLDER MODIFICATION**. Cette commande est utile en cas de modification du contenu du dossier Resources sur le poste serveur via une procédure stockée.

Côté client, le mode de prise en compte de l'information de modification (la notification) dépend du paramétrage de la préférence "Mise à jour du dossier "Resources" en cours de session". Elle peut également être définie individuellement via la commande **SET DATABASE PARAMETER**. Trois choix sont proposés : **ne jamais synchroniser**, **synchroniser automatiquement** ou **demander**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Options réseau et Client-serveur** et à la description de la commande **SET DATABASE PARAMETER**.

Enfin, chaque poste client peut à tout moment se synchroniser avec le serveur via la commande **Mise à jour des ressources** du menu d'action de l'Explorateur de ressources. Pour plus d'informations sur l'Explorateur de ressources, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Note de compatibilité : Dans les versions précédentes de 4D Server, le transfert de données personnalisées était effectué via un dossier nommé "Extras", placé à côté du fichier de structure. Ce dossier étant désormais obsolète, son utilisation est déconseillée. Il reste toutefois pris en charge par 4D Server afin de préserver la compatibilité des applications existantes.

Enregistrer une base comme service

Sous Windows, 4D Server peut être lancé comme un Service.

Note de compatibilité : Cette fonction n'est plus disponible sous Mac OS depuis la version 12 de 4D Server.

Une application 4D Server enregistrée comme service est automatiquement lancée au démarrage de la machine avec la base courante, avant même l'ouverture d'une session utilisateur. Elle n'est pas fermée lorsque l'utilisateur quitte sa session.

Ce fonctionnement permet de garantir la disponibilité d'une base 4D Server, même en cas d'incident nécessitant le redémarrage de la machine. La maintenance peut être effectuée à distance.

Notes :

- Sur une plate-forme Windows 64 bits, une application 4D Server enregistrée comme service est exécutée sans interface (la fenêtre d'administration du serveur n'apparaît pas).
- Pour plus d'informations sur les mécanismes de gestion des Services, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation.

Pour enregistrer la base de données 4D Server comme un Service, sélectionnez la commande **Enregistrer la base courante comme Service** dans le menu **Fichier** de 4D Server. Au prochain démarrage de la machine, 4D Server sera automatiquement lancé et la base courante ouverte. Vous pouvez enregistrer autant de bases de données que vous le souhaitez (mais une seule instance par base).

Note : Sous Windows, il est possible que cette commande soit grisée pour cause de restriction d'accès aux fonctions de gestion des services. Pour pouvoir utiliser cette commande, vous devez alors lancer 4D Server avec un niveau administrateur (pour cela, effectuez un clic droit sur l'icône de l'application et choisissez la commande **Exécuter en tant qu'administrateur** dans le menu contextuel).

Important : Veillez à utiliser pour l'ouverture de session un compte d'utilisateur valide, sinon un message d'erreur s'affichera. Par défaut, 4D Server est exécuté avec le "Compte système local", qui ne dispose pas forcément des paramètres nécessaires à l'utilisation de votre application. En particulier, si vous souhaitez effectuer des impressions, vous devez ouvrir la session avec un compte d'utilisateur disposant de paramètres d'impression par défaut. Le même problème se pose si vous souhaitez accéder à des volumes réseau. Nous recommandons de changer de compte d'utilisateur : pour cela, ouvrez **Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils d'administration > Services**. Dans la liste des Services, effectuez un clic droit sur 4D Server, choisissez l'option **Propriétés**, onglet **Connexion** et définissez le compte sous lequel le service doit s'exécuter (paramétrage utilisé au lancement suivant).

Si vous souhaitez désenregistrer votre base de données courante, sélectionnez

Désenregistrer la base courante à partir du menu **Fichier** de 4D Server. Cette commande est grisée si la base n'est pas enregistrée comme service.

Si vous souhaitez désenregistrer toutes les bases de 4D Server à la fois, sélectionnez

Désenregistrer tous les services serveur à partir du menu **Fichier** de 4D Server. Cette commande est grisée si aucun service 4D Server n'est actif.

Vous ne pouvez pas désenregistrer 4D Server à partir du menu de 4D Server si l'application a été lancée comme un service au démarrage car les trois commandes de menu sont désactivées. Il faut que vous passiez par le panneau de configuration des Services pour arrêter le services du serveur.

Mise en place d'un miroir logique

4D Server propose une solution intégrée permettant de mettre en place un système de sauvegarde des données par miroir logique. Cette solution est basée sur deux commandes : **New log file** et **INTEGRATE MIRROR LOG FILE**.

Qu'est-ce qu'un miroir logique ?

Le miroir logique est un mode de sauvegarde sophistiqué, principalement destiné aux bases de données critiques ou à forte charge d'exploitation. Utiliser un miroir logique consiste à exploiter une base sur un premier poste, et à maintenir sur une deuxième machine une copie de cette base, périodiquement mise à jour. Les deux machines communiquent par le réseau, la machine en exploitation transmettant régulièrement à la machine miroir les évolutions des données par l'intermédiaire du fichier d'historique. De cette façon, en cas d'un incident sur la base en exploitation, il n'y a qu'à repartir de la base miroir pour reprendre très rapidement l'exploitation sans aucune perte de données. En outre, la base en exploitation n'est jamais "bloquée" par les opérations de sauvegarde.

Pourquoi choisir la sauvegarde par miroir logique ?

L'emploi d'un miroir logique correspond à des besoins spécifiques. La stratégie standard basée sur une sauvegarde périodique et le fichier d'historique constitue dans la plupart des cas une solution simple, fiable et peu coûteuse. La base est sauvegardée régulièrement (toutes les 24 heures en général). Durant la sauvegarde, tous les process sont gelés. Cette période d'indisponibilité partielle est très courte, et même pour les bases de données importantes (plus de 2 Go) elle ne dépasse pas 5 minutes. Cette opération peut être programmée en-dehors des périodes d'utilisation de la base.

Cependant, pour certains organismes, comme par exemple les hôpitaux, les bases de données critiques doivent être entièrement opérationnelles 24h/24. La base ne peut pas être "en cours de sauvegarde", même durant un laps de temps très court. Dans ce cas, la mise en place d'un miroir logique est une solution adaptée.

Note : La base miroir ne reflète que les modifications apportées aux **données**. Ce mode de sauvegarde n'est donc pas adapté pour des bases en cours de développement, où les fréquentes modifications de structure rendront rapidement le miroir obsolète ou nécessiteront de multiples réactualisations de la structure de la base miroir.

Principes de fonctionnement

La mise en place d'un système de sauvegarde par miroir logique s'appuie sur deux commandes : **New log file** et **INTEGRATE MIRROR LOG FILE**. Ces commandes sont décrites dans le manuel Langage de 4D.

Les principes mis en oeuvre sont les suivants :

- La base est installée sur le poste 4D Server principal (poste en exploitation) et une copie identique de la base est installée sur le poste 4D Server miroir.
- Un test au démarrage de l'application (par exemple la présence d'un fichier spécifique dans un sous-dossier de l'application 4D Server) permet de distinguer chaque version (en exploitation et en miroir) et donc d'exécuter les opérations appropriées.
- Sur le poste 4D Server en exploitation, le fichier d'historique est "segmenté" à intervalle régulier à l'aide de la commande **New log file**. Aucune sauvegarde n'étant effectuée sur le serveur principal, la base est accessible en permanence disponible en lecture-écriture.

- Chaque "segment" de fichier d'historique est envoyé sur le poste miroir, où il est intégré à la base miroir à l'aide de la commande **INTEGRATE MIRROR LOG FILE**.

La mise en place de ce système nécessite la programmation de code spécifique, notamment :

- un minuteur sur le serveur principal pour la gestion des cycles d'exécution de la commande **New log file**,
- un système de transfert des "segments" de fichier d'historique entre le poste en exploitation et le poste miroir (utilisation de 4D Internet Commands pour un transfert via ftp ou messagerie, Web Services...),
- un process sur le poste miroir destiné à superviser l'arrivée de nouveaux "segments" de fichier d'historique et à les intégrer via la commande **INTEGRATE MIRROR LOG FILE**,
- un système de communication et de gestion d'erreurs entre le serveur principal et le serveur miroir.

ATTENTION : La sauvegarde par miroir logique est incompatible avec les sauvegardes "standard" sur la base en exploitation car l'emploi simultané de ces deux modes de sauvegarde entraîne la désynchronisation de la base en exploitation et de la base miroir. Par conséquent, vous devez veiller à ce qu'aucune sauvegarde, automatique ou manuelle, ne soit effectuée sur la base en exploitation. En revanche, il est possible de sauvegarder la base miroir ou de mettre en place un "miroir du miroir" (cf. paragraphe suivant).

Sauvegarde de la base miroir et miroir de miroir

4D Server permet d'effectuer des sauvegardes de la base sur le poste miroir.

Tous les moyens classiques peuvent être utilisés pour effectuer les sauvegardes sur le poste miroir : sauvegarde manuelle via la commande du menu **Fichier**, sauvegarde périodique définie dans les Propriétés de la base ou sauvegarde programmée à l'aide des commandes du langage.

Pour éviter tout risque de désynchronisation avec le poste en exploitation, 4D verrouille automatiquement le poste miroir lorsqu'il effectue l'une ou l'autre des deux opérations fondamentales : intégration de l'historique en provenance du poste en exploitation et sauvegarde de la base miroir.

- Lorsqu'une intégration de l'historique est en cours, il n'est pas possible de déclencher une sauvegarde. Si la commande **BACKUP** est utilisée, l'erreur 1417 est générée (cf. section **Erreurs du gestionnaire de sauvegarde (1401 -> 1421)**).
- Lorsqu'une sauvegarde est en cours, tous les process sont gelés, il n'est donc pas possible de démarrer une intégration d'historique.

A compter de 4D v14, il est possible d'activer le fichier d'historique courant sur le poste miroir. Vous pouvez ainsi mettre en place un "miroir de miroir" (voire des miroirs en série), ou encore une architecture de miroirs "en étoile" (plusieurs miroirs pour une même base en exploitation). Dans le premier cas, le fichier d'historique courant du miroir est à son tour envoyé à un miroir (le "miroir du miroir") pour intégration, et ainsi de suite si vous utilisez plusieurs miroirs en série. Dans le second cas, l'historique courant est envoyé à plusieurs serveurs miroirs identiques. Ce type de redondance permet de s'assurer d'une disponibilité permanente du serveur, même en cas de défaillance simultanée du serveur et du miroir principal.

Scénario d'exploitation d'un miroir logique

Le scénario suivant illustre, du point de vue de chaque poste 4D Server, la mise en place et le fonctionnement d'un système de sauvegarde avec miroir :

Etape	Poste en exploitation	Poste miroir
1	<p>Démarrage de l'application, sauvegarde du fichier de données. Le fichier d'historique est activé par défaut ; pour plus de sûreté, stocker ce fichier sur un disque dur séparé.</p> <p>4D crée le fichier MaBase.journal</p> <p>On quitte l'application</p> <p>Copie de tous les fichiers de la base (fichier d'historique inclus) sur le poste miroir</p>	<p>Démarrage de l'application miroir. 4D Server demande le fichier d'historique courant : sélection du fichier MaBase.journal transféré depuis le poste en exploitation. Ce fichier sera utilisé en cas de mise en place d'un miroir de miroir.</p>
2	<p>Redémarrage de l'application et passage en exploitation (vérifier qu'il n'y a pas de sauvegarde intégrale de programmée).</p>	
3	<p>Décision de mettre à jour le miroir (par exemple, après une certaine durée d'exploitation)</p> <p>Exécution de la méthode contenant la commande New log file. Le fichier sauvegardé est nommé MaBase[0001-0001].journal</p> <p>Envoi par programmation du fichier MaBase[0001-0001].journal au poste miroir (utilisation de 4DIC, Web Services, etc.)</p> <p>La base est en exploitation</p>	<p>Détection qu'un fichier est en attente d'intégration. Exécution de la méthode contenant la commande INTEGRATE MIRROR LOG FILE pour intégrer le fichier MaBase[0001-0001].journal. Si vous utilisez un miroir de miroir, exécution sur le poste miroir d'une procédure similaire à l'étape 3 (à répéter à chaque intégration d'historique).</p>
4	<p>Incident sur le poste, la base de données est inutilisable.</p> <p>Décision de passer sur la machine miroir.</p> <p>Copie du fichier d'historique courant MaBase.journal sur le poste miroir, dans le dossier de réception habituel.</p>	
5	<p>Analyse de l'incident et réparation</p>	<p>Détection qu'un fichier est en attente d'intégration. Exécution de la méthode contenant la commande INTEGRATE MIRROR LOG FILE pour intégrer le fichier MaBase.journal.</p> <p>La base est en exploitation.</p>
6	<p>La machine est réparée. Remplacement des fichiers de la base par ceux de la base miroir. Démarrage de</p>	<p>On quitte la base. Retour à l'étape 2.</p>
7		

l'application. 4D Server
demande le fichier d'historique
: sélection du fichier transféré
depuis le poste miroir.

Utiliser Volume Shadow Copy Service sous Windows

Présentation

4D Server Windows 64 bits inclut une application **VSS writer** dédiée chargée de gérer automatiquement les requêtes de copie instantanée (*snapshot*) envoyées par le Volume Shadow Copy Service (VSS) de Windows.

VSS est proposé par Windows Server pour permettre aux logiciels de sauvegarde de capturer des instantanés de fichiers d'applications en cours d'exécution ou de l'intégralité d'un disque dur à un moment donné. Grâce à cette technologie, vous pouvez restaurer une application, notamment une base 4D Server, dans l'état exact où elle se trouvait au moment de la copie. Ce mécanisme requiert que les fichiers de l'application en cours d'exécution soient dans un état cohérent au moment de la copie. Pour cette raison, une application compatible VSS doit installer un service ou une application VSS writer. Ce composant est alors "averti" par le service lorsqu'une copie instantanée est sur le point d'être effectuée et indique au **VSS requestor** (généralement le logiciel de sauvegarde) comment sauvegarder les fichiers et les données.

Note : Consultez le document [4D Security guide](#) pour une vue d'ensemble des fonctions de sécurité de 4D.

Configuration requise côté hôte (hyperviseur)

Au niveau de l'application hôte, les hyperviseurs suivants sont pris en charge :

- **VMware ESXI** sur toute plate-forme
- **Microsoft Hyper-V Server 2016**

Configuration requise côté client (4D Server)

4D Server prend en charge Microsoft Windows VSS dans la configuration suivante :

- 4D Server (application serveur fusionnée ou non)
- Version 64 bits
- Windows Server product line version 2012 R2 ou supérieure.

Sous Windows Server product line, 4D Server installe automatiquement le service VSS.

Les autres versions de Windows qui prennent en charge VSS sont compatibles mais non certifiées ; dans ces versions, le service VSS doit être activé au démarrage :

- Windows 7,
- Windows 8.1,
- Windows 10 (UA)

Mise en oeuvre du VSS

La fonction VSS est automatiquement installée/mise à jour au lancement de l'application 4D Server. Le service de l'application VSS writer est démarré dans les conditions suivantes :

- la configuration 4D Server est valide (voir ci-dessus).
- l'utilisateur de la session dispose des droits d'administration.


Le scénario au démarrage pourra être celui-ci :

1. Lancez 4D Server ou l'application serveur fusionnée pour la première fois.
2. Si elle est lancée sans les droits d'administration, un icône warning est affichée.


3. Quittez et de relancez 4D Server ou l'application serveur fusionnée avec les droits d'administrateur.
Le service VSS 4D est alors automatiquement exécuté et enregistré dans VSS.
4. (Facultatif) Redémarrez 4D Server ou l'application serveur fusionnée avec les droits standard.

L'exécutable VSS writer est lancé en tant que service sous le nom "VSS <NomApplication>". Un seul service VSS sera lancé pour toutes les instances de 4D Server. En revanche, un service VSS sera lancé pour chaque application serveur fusionnée (nom différent) exécutée sur la machine (voir ci-dessous).

La **Page Moniteur** de la fenêtre d'administration de 4D Server affiche le statut du service VSS writer dans la zone **Informations application** :



Vous pouvez afficher des informations supplémentaires dans une infobulle lorsque vous placez la souris au-dessus de la zone :



A propos de VSS Writer

L'application **vss_writer.exe** est fournie pour gérer le Volume Shadow Copy Service (VSS) pour les applications 4D.


Note : La gestion du VSS de 4D est déléguée à une application séparée car ce programme doit disposer de privilèges d'administrateur.

L'exécutable VSS writer de 4D est automatiquement installé par 4D Server au premier lancement.

Le service VSS Writer de 4D gère les messages VSS et les transmet à l'application 4D Server. Ces messages sont enregistrés dans le fichier de diagnostic de 4D Server ainsi que dans l'observateur d'événements de Windows.

Fenêtre d'administration de 4D Server

4D Server bénéficie d'une fenêtre d'administration complète et ergonomique. Cette fenêtre propose différents outils d'analyse et de contrôle de la base de données publiée. La fenêtre comporte plusieurs pages, accessibles via une zone de boutons située dans la partie supérieure :




Chaque page est détaillée dans une section de ce chapitre.

Note : La fenêtre d'administration est accessible via un 4D distant. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Administration à distance**.

-  Page Moniteur
-  Page Utilisateurs
-  Page Process
-  Page Maintenance
-  Page Serveur d'application
-  Page Serveur SQL
-  Page Serveur HTTP
-  Page Moniteur temps réel

Page Moniteur


La Page Moniteur affiche des informations dynamiques relatives à l'exploitation de la base de données ainsi que des informations sur le système et l'application 4D Server :



Note : Sous Windows, l'affichage de ces informations est lié aux droits de l'utilisateur ayant ouvert la session. Pour plus d'informations, reportez-vous ci-dessous au paragraphe "Affichage des informations du Moniteur (Windows)".

Zone graphique

La zone graphique permet de visualiser l'évolution en temps réel de plusieurs paramètres : le taux d'utilisation des processeurs, le trafic réseau et l'état de la mémoire. Vous sélectionnez le paramètre à afficher via le menu situé au centre la fenêtre :



- **Utilisation processeurs** : Taux d'utilisation globale du ou des processeur(s) de la machine, toutes applications confondues. La part spécifique de 4D Server dans ce taux d'utilisation est fournie dans la zone d'informations "Processeurs".
- **Réseau** : Nombre d'octets reçus par seconde par 4D Server. Le nombre d'octets envoyés par 4D Server est fourni dans la zone d'informations "Réseau".
- **Mémoire physique** : Quantité de mémoire RAM de la machine utilisée par 4D Server. Une vue plus détaillée de l'utilisation de la mémoire est fournie dans la zone d'informations "Mémoire".
- **Mémoire virtuelle** : Affiche dans la zone graphique la quantité de mémoire virtuelle utilisée par l'application 4D Server. Cette mémoire est allouée par le système en fonction des besoins de l'application. La valeur située en bas à droite de la zone indique la quantité de mémoire en cours d'utilisation. La valeur située en haut à gauche indique la quantité maximale de mémoire virtuelle utilisable. La valeur maximale est calculée dynamiquement en fonction des paramètres mémoire généraux de l'application.
- **Cache** : Affiche dans la zone graphique la quantité de mémoire cache utilisée par l'application 4D Server. La valeur située en bas à droite de la zone indique la quantité de mémoire en cours d'utilisation. La valeur située en haut à gauche indique la taille totale de la mémoire cache, telle que définie via les Propriétés de la base.
A noter que lorsque cette option est sélectionnée, le défilement de la zone graphique est ralenti car une analyse efficace du cache s'effectue généralement sur une période d'observation assez longue.

Zone Vue d'ensemble

La zone "Vue d'ensemble" fournit diverses informations relatives au système, à l'application et aux licences installées sur la machine de 4D Server.

Vue d'ensemble

Informations système
 Machine : OPT-990-1043
 Système : Windows 10 or greater, 64-bit
 Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
 Adresse IP : 192.168.10.31


Informations application
 Version : 16 R2 build 16R2.205856 64 bits (A1)
 Volume Shadow Copy : En exécution

Connexions maximum
 App. Server : 2 (1 utilisée(s))
 Serveur SQL : Aucune
 Serveur Web : Aucune
 Serveur SOAP : Aucune

Licence
 Nom : 4D Server v16 R2 - Internal Use Only -->
 1 January 2017
 Accordée à : Arnaud Schmitt
 4D SAS

- **Informations système** : Ordinateur, système et adresse IP du serveur
- **Informations application** : Numéro de version interne de 4D Server et statut du Volume Shadow Copy (voir section **Utiliser Volume Shadow Copy Service sous Windows**).
- **Connexions maximum** : Nombre de connexions simultanées autorisées par type de serveur.
- **Licence** : Description de la licence.


Lorsque la licence produit ou l'une de ses expansions expire dans moins de 10 jours, dans le cas d'un abonnement, 4D Server tente de renouveler automatiquement la licence depuis le compte de l'utilisateur 4D. Dans ce cas, si le renouvellement automatique échoue pour une raison quelconque (erreur de connexion, statut du compte invalide, contrat non prolongé...), une icône d'avertissement est affichée à côté de la licence afin d'alerter l'administrateur du serveur. Des informations supplémentaires relatives au statut du renouvellement de la licence peuvent être affichées dans une info-bulle lorsque vous survolez la zone avec la souris :



Généralement, vous devrez vérifier le Gestionnaire de licences (voir).

Zone Détails

La zone "Détails" reprend une partie des informations affichées dans la zone graphique et propose des informations complémentaires.



- **Disque dur** : Capacité globale du disque dur et répartition entre l'espace occupé par les données de la base (fichier de données + index des données), l'espace occupé par les autres fichiers et l'espace disponible.
- **Mémoire** : Mémoire RAM installée sur la machine et quantité de mémoire occupée par 4D Server, par les autres applications ainsi que mémoire disponible. La mémoire occupée par 4D Server peut également être affichée dynamiquement dans la zone graphique.
- **Processeurs** : Taux instantané d'occupation du ou des processeurs(s) de la machine par 4D Server et par les autres applications. Ce taux est recalculé en permanence. Le taux d'occupation par 4D Server peut également être affiché dynamiquement dans la zone graphique.
- **Réseau** : Nombre instantané d'octets reçus via le réseau par 4D Server nombre d'octets envoyés par l'application. Cette valeur est réactualisée en permanence.

Le nombre d'octets reçus par 4D Server peut également être affiché dynamiquement dans la zone graphique.

Affichage des informations du Moniteur (Windows)

Sous Windows, certaines informations système affichées dans la page Moniteur sont récupérées via les outils de l'"Analyseur de Performance" de Windows. L'accès à ces outils n'est permis que si l'utilisateur ayant ouvert la session à partir de laquelle a été lancée 4D Server dispose des autorisations nécessaires. Cet utilisateur doit soit :


- appartenir au groupe "Administrateurs",
- sous Windows Vista : appartenir au groupe "Utilisateurs de l'Analyseur de Performances" (pour un utilisateur non administrateur)

Pour placer un utilisateur non-administrateur dans le groupe "Utilisateurs de l'Analyseur de Performances" sous Windows Vista (vous devez utiliser un compte Administrateur pour effectuer les manipulations) :

1. Allez dans le Panneau de Configuration et ouvrez le panneau "Comptes d'utilisateurs".
2. Cliquez sur l'onglet "Options avancées" puis sur le bouton "Avancé" de la partie "Gestion avancée des utilisateurs".
L'application "lusrmgr" s'exécute.
3. Double-cliquez sur le dossier "Groupes".
4. Double-cliquez sur le groupe "Utilisateurs de l'Analyseur de Performances".
Une fenêtre nommée "Propriétés de Utilisateurs de l'Analyseur de Performances" apparaît.
5. Cliquez sur le bouton Ajouter... afin d'ajouter un utilisateur.
6. Dans la zone de texte intitulée "Entrez les noms des objets à sélectionner", saisissez les noms des utilisateurs à autoriser.
7. Cliquez sur OK (deux fois).
Fermez l'application "lusrmgr" puis les "Comptes d'utilisateurs".

Page Utilisateurs

La Page Utilisateurs liste les utilisateurs connectés à la base :



Utilisateur 4D	Nom de machine	Nom de session	Adresse IP	Connexion	Temps CPU	Activité
Designer	PC-SCHMITT	SA	192.168.10.11	03/05/2016 17:24	00:00:02	2%
Designer	MACWIN7	Arnaud	localhost	03/05/2016 17:27	00:00:01	0%

Le bouton "Utilisateurs" indique entre parenthèses le nombre total d'utilisateurs connectés à la base (ce nombre ne tient pas compte des éventuels filtres d'affichage appliqués à la fenêtre).



La page contient également une zone de recherche dynamique et des boutons de commande. Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes par simple glisser-déposer de la zone d'en-tête des colonnes. Vous pouvez également trier la liste sur les valeurs d'une colonne en cliquant sur son en-tête :



Cliquez plusieurs fois pour définir alternativement un ordre croissant/décroissant.


Liste des utilisateurs

Pour chaque utilisateur connecté à la base, la liste fournit les informations suivantes :

- Système de la machine cliente (Mac OS ou Windows) sous forme d'icône.
- Utilisateur 4D : Nom d'utilisateur 4D. Si les mots de passe ne sont pas activés, tous les utilisateurs 4D sont nommés "Super_Utilisateur".
- Nom de machine : Nom de l'ordinateur du poste client.
- Nom de session : Nom de la session ouverte sur le poste client.
- Adresse IP : Adresse IP de la machine cliente.
- Connexion : Date et heure de la connexion du poste client.
- Temps CPU : Temps processeur consommé par cet utilisateur depuis la connexion.
- Activité : Ratio du temps que 4D Server consacre à cet utilisateur (affichage dynamique). "Endormi" si la machine du poste client est passée en veille (cf. ci-dessous).

Gestion des utilisateurs endormis

4D Server gère spécifiquement le cas où la machine d'une application distante 4D passe en mode veille alors que la connexion au serveur est toujours active. Dans ce cas, l'application distante 4D connectée notifie automatiquement 4D Server de sa déconnexion imminente. Sur le serveur, l'utilisateur connecté prend le statut d'activité **Endormi** :



Utilisateur 4D	Nom de machine	Nom de session	Adresse IP	Connexion	Temps CPU	Activité
Designer	PC-SCHMITT	SA	192.168.10.11	03/05/2016 17:24	00:00:02	Endormi
Designer	MACWIN7	Arnaud	localhost	03/05/2016 17:27	00:00:01	0%

Ce statut libère les ressources sur le serveur. En outre, l'application 4D distante se reconnecte automatiquement à 4D Server après la sortie du mode veille.

Le scénario suivant est pris en charge : un utilisateur distant cesse de travailler durant un certain laps de temps, par exemple durant la pause déjeuner, mais garde ouverte la connexion au serveur. La machine passe en mode veille. Au retour de l'utilisateur, la machine sort du mode veille et l'application 4D cliente récupère automatiquement sa connexion au serveur ainsi que son contexte de session.

Zone de recherche/filtrage

Utilisateur;Machine;Session... 

Cette fonction permet de réduire le nombre de lignes affichées dans la liste à celles qui correspondent au texte saisi dans la zone de recherche. La zone indique les colonnes dans lesquelles la recherche/le filtrage sera effectué(e). Dans la page Utilisateurs, il s'agit des colonnes Utilisateur 4D, Nom de machine et Nom de session.

La mise à jour de la liste est effectuée en temps réel à mesure que vous saisissez du texte dans la zone.

Il est possible de saisir plus d'une valeur à chercher. Utilisez un point-virgule pour séparer les valeurs. L'opérateur utilisé dans ce cas est du type OU.


Par exemple, si vous saisissez "Jean;Marie;Pierre", seules les lignes comportant Jean OU Marie OU Pierre dans l'une des colonnes cibles seront conservées.

Boutons d'administration


La page comporte trois boutons de commande. Ces boutons sont actifs si au moins une ligne est sélectionnée. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes en appuyant sur la touche **Maj** pour une sélection continue ou **Ctrl** (Windows) / **Commande** (Mac OS) pour une sélection discontinue.

- Envoyer message : Ce bouton permet d'envoyer un message aux utilisateurs 4D sélectionnés dans la fenêtre. Si aucun utilisateur 4D n'est sélectionné, le bouton est désactivé.

Lorsque vous cliquez sur le bouton, une boîte de dialogue apparaît, vous permettant saisir le message. La boîte de dialogue indique le nombre d'utilisateurs qui recevront le message ;



Le message sera affiché sous forme d'alerte sur les postes clients :



- Visualiser process : Ce bouton permet de visualiser directement les process du ou des utilisateur(s) sélectionné(s) dans la **Page Process** de la fenêtre d'administration. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, 4D Server bascule sur la page Process et pré-remplit la zone de recherche/filtrage de cette page avec les noms des utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de cette page.
- Déconnecter : Ce bouton permet de forcer la déconnexion du ou des utilisateur(s) sélectionné(s). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une boîte de dialogue d'alerte apparaît, vous permettant de confirmer ou d'annuler l'opération.


Note : Vous pouvez déconnecter directement les utilisateurs sélectionnés sans afficher la boîte de dialogue de confirmation : pour cela, appuyez sur la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) avant de cliquer sur le bouton **Déconnecter**.

Page Process

La Page Process liste les process en cours d'exécution :

Nom de process	Session	Type	Num	État	Temps CPU	Activité
DB4D CRON	-	Serveur DB4D	0	En cours d'exécution	00:00:00	0%
DB4D Flush	-	Serveur DB4D	0	En cours d'exécution	00:00:01	0%
DB4D Index builder	-	Serveur DB4D	0	En cours d'exécution	00:00:00	0%
DB4D Server	-	Serveur DB4D	0	En cours d'exécution	00:00:01	0%
DB4D Sockets	-	Serveur DB4D	0	En cours d'exécution	00:00:00	0%
Garbage Handler	-	Serveur DB4D	0	En cours d'exécution	00:00:00	0%
Gestionnaire de client	-	Serveur d'application	3	En attente d'entrée-sortie	00:00:03	0%
Gestionnaires de tâches	-	Serveur SQL	0	En cours d'exécution	00:00:00	0%
Interface utilisateur	-	Serveur d'application	1	En attente d'entrée-sortie	00:00:58	15%
Process minuteur interne	-	Serveur d'application	2	En cours d'exécution	00:00:05	0%
Reused spare process	-	Process base 4D Client	0	En cours d'exécution	00:00:00	0%
TCP connection listener	-	TCP Connection listener	0	En cours d'exécution	00:00:00	0%
TCP connection listener	-	Serveur SQL	0	En cours d'exécution	00:00:00	0%
P_10	Arnaud Schmitt	Process 4D Client	6	Suspendu	00:00:01	0%
Process principal	Arnaud Schmitt	Process 4D Client	4	En cours d'exécution	00:00:05	0%
Process principal	Arnaud Schmitt	Process 4D Client	5	En attente d'entrée-sortie	00:00:04	0%

Le bouton "Process" indique entre parenthèses le nombre total de process en cours d'exécution à la base (ce nombre ne tient pas compte des éventuels filtres d'affichage appliqués à la fenêtre ni de l'état de l'option **Afficher les process par groupes**).



Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes par simple glisser-déposer de la zone d'en-tête des colonnes. Vous pouvez également trier la liste sur les valeurs d'une colonne en cliquant sur son en-tête.

Comme la **Page Utilisateurs**, cette page contient une zone de recherche/filtrage dynamique, permettant de réduire le nombre de lignes affichées dans la liste à celles qui correspondent au texte saisi dans la zone de recherche. La recherche/le filtrage est effectué(e) dans les colonnes Session et Nom de process.

Vous disposez également de trois boutons-raccourcis permettant de filtrer par famille les process affichés dans la fenêtre :

Process utilisateurs Process 4D Process en attente


- **Process utilisateurs** : Process générés par et pour les sessions utilisateurs. Ces process sont précédés d'une icône en forme de personnage .
- **Process 4D** : Process générés par le moteur de 4D Server. Ces process sont précédés d'une icône en forme de roue crantée .
- **Process en attente** : Process inactifs mais conservés temporairement et pouvant être réutilisés à tout moment. Ce mécanisme permet d'optimiser la réactivité de 4D Server.

Ces process sont précédés d'une icône grisée en forme de personnage .

L'option **Afficher les process par groupes** vous permet de regrouper les process internes de 4D Server ainsi que les process clients, pour plus de lisibilité. Lorsque vous cochez cette option :

- les process clients 4D "jumeaux" (Process client 4D principal et Process base 4D client, cf. paragraphe "Type du process") sont groupés en un seul,
- le groupe "Gestionnaires de tâches" est créé ; il inclut les process internes dédiés à la répartition des tâches (Shared balancer, Net session manager, Exclusive pool worker),
- le groupe "Gestionnaires clients" est créé ; il inclut les différents process internes clients.

La zone inférieure de la fenêtre permet d'afficher la représentation graphique de l'activité du ou des process sélectionné(s) :



Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes en appuyant sur la touche **Maj** pour une sélection continue ou **Ctrl** (Windows) / **Commande** (Mac OS) pour une sélection discontinue.

L'activité du process est le pourcentage du temps que 4D Server a consacré à ce process (ratio).

La fenêtre fournit les informations suivantes pour chaque process :

- Type du process (cf. ci-dessous),
- Session (vide dans le cas d'un process 4D et nom de l'utilisateur 4D dans le cas d'un process utilisateur)
- Nom du process,
- Numéro du process (tel que retourné par la fonction **Nouveau process** par exemple). Le numéro du process est le numéro attribué sur le serveur. Dans le cas d'un process global, ce numéro peut être différent de celui attribué sur le poste client.
- Etat courant du process,
- Temps (en secondes) d'exécution du process depuis sa création,
- Pourcentage du temps que 4D Server a consacré à ce process (ratio).

Type du process

Chaque process est identifié par une icône et un type. La couleur et la forme de l'icône indiquent la famille du process :

- ✿ Serveur d'application
- ✿ Serveur SQL
- ✿ Serveur DB4D (moteur de base de données)
- ✿ Serveur Web
- ✿ Serveur SOAP
- ✿ Process client 4D protégé (process développement d'un 4D connecté)
- ✿ Process client 4D principal (process principal d'un 4D connecté. Process collaboratif, équivalent sur le serveur du process créé sur le poste client)
- ✿ Process base 4D client (process parallèle à un process 4D client. Process préemptif chargé de contrôler le process client 4D principal correspondant)
- ✿ Process en attente (ancien ou futur "Process client 4D base de données")
- Worker serveur SQL
- Worker serveur HTTP
- ✿ Process 4D client (process coopératif tournant sur le 4D connecté)
- ✿ Procédure stockée (process coopératif lancé par un 4D connecté et tournant sur le serveur)
- 🌐 Méthode Web (lancée par un 4DACTION par exemple)
- 🌐 Méthode Web (process préemptif)
- 🌐 Méthode SOAP (lancée par un Web Service)
- 🌐 Méthode SOAP (process préemptif)
- 📄 Logger
- 👁️ Listener connexion TCP
- 🕒 Manager session TCP
- 🔍 Autre process
- Process worker (coopératif)
- ✿ Procédure stockée (process préemptif)
- Process worker (préemptif)

Note : Un process client 4D principal et son process base 4D client "jumeau" sont regroupés lorsque l'option **Afficher les process par groupes** est cochée.

Boutons d'administration

La page comporte cinq boutons de commande permettant d'agir sur le ou les process sélectionné(s). A noter que vous ne pouvez agir que sur les process utilisateurs.



- **Tuer process :** permet de tuer le ou les process sélectionné(s). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une boîte de dialogue d'alerte apparaît, vous permettant de confirmer ou d'annuler l'opération.
Note : Vous pouvez tuer directement les process sélectionnés sans afficher la boîte de dialogue de confirmation : pour cela, appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) avant de cliquer sur le bouton.
- **Endormir process :** permet d'endormir le ou les process sélectionné(s).
- **Réactiver process :** permet de réactiver le ou les process sélectionné(s). Les process doivent avoir été auparavant endormis (via le bouton précédent ou par programmation) sinon le bouton est sans effet.
- **Tracer process :** permet d'ouvrir sur le poste serveur une ou plusieurs fenêtre(s) du débogueur pour le ou les process sélectionné(s). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une boîte de dialogue d'alerte apparaît, vous permettant de confirmer ou d'annuler l'opération. A noter que la fenêtre du débogueur ne s'affiche que lorsque du code 4D est effectivement exécuté sur le poste serveur (par exemple dans le cadre d'un trigger ou de l'exécution d'une méthode ayant l'attribut "Exécuter sur serveur").
Note : Vous pouvez déboguer un process directement, sans afficher la boîte de dialogue

de confirmation : pour cela, appuyez sur la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) avant de cliquer sur le bouton.

- Voir utilisateurs : permet d'afficher dans la page Utilisateurs tous les process du ou des utilisateur(s) sélectionné(s). Le bouton est actif lorsqu'un process utilisateur au moins est sélectionné.


Page Maintenance

La Page Maintenance fournit diverses informations relatives au fonctionnement courant de la base. Elle donne également accès aux fonctions de maintenance élémentaires :

The screenshot shows the 'Emp4D - Administration 4D Server' interface. The navigation bar includes icons for 'Moniteur', 'Utilisateurs (1)', 'Process (19)', 'Maintenance' (highlighted), 'Serveur d'application', 'Serveur SQL', 'Serveur HTTP', and 'Moniteur temps réel'. The main content area is divided into several sections:

- Dernière vérification :** Date inconnue. Buttons: **Vérifier enregistrements et index**, **Voir le compte rendu**. Description: La vérification peut vous aider à déceler des problèmes de performance ou de validité des index et des données.
- Dernier compactage :** Date inconnue. Buttons: **Compacter les données...**, **Voir le compte rendu**. Description: En compactant la base vous réduisez la place prise par les données et optimisez leur organisation. Utilisez le compactage si vous constatez une dégradation des performances ou si vous voulez réduire le poids de vos données. Le compactage nécessite le redémarrage du serveur. Tous les utilisateurs seront déconnectés.
- Durée de fonctionnement :** 6 minutes. Button: **Redémarrer le serveur...**. Description: Le redémarrage du serveur entraînera la déconnexion de tous les utilisateurs.
- Dernière sauvegarde :** 09/09/2013 à 14:33. **Prochaine sauvegarde :** 00/00/00 à 00:00. Buttons: **Démarrer la sauvegarde**, **Préférences...**. Description: Le serveur ne sera pas redémarré mais les utilisateurs seront bloqués pendant l'opération.
- Requêtes et débogage :** 0 seconde enregistrées. Buttons: **Démarrer les journaux des requêtes et de débogage**, **Voir le compte rendu**. Description: Les performances du serveur pourront être légèrement altérées durant la génération de l'historique des requêtes et de débogage.

- **Dernière vérification** : Cette zone indique la date, l'heure et le statut de la dernière vérification des données effectuée sur la base. Pour plus d'informations sur la procédure de vérification des données, reportez-vous au manuel Mode Développement. Le bouton **Vérifier enregistrements et index** permet de lancer directement l'opération de vérification, sans interruption du serveur. A noter que le serveur peut être sensiblement ralenti durant l'opération. Tous les enregistrements et tous les index de la base sont vérifiés. Si vous souhaitez pouvoir cibler la vérification ou disposer d'options supplémentaires, vous devez utiliser le Centre de sécurité et de maintenance (CSM). A l'issue de la vérification, un fichier de compte-rendu est généré aux formats xml et html sur le serveur, dans le dossier Logs placé à côté du fichier de structure de la base. Le bouton **Voir le compte rendu** (nommé **Télécharger le compte rendu** si l'opération a été effectuée depuis un poste distant) vous permet d'afficher le fichier dans votre navigateur.
- **Dernier compactage** : Cette zone indique la date, l'heure et le statut du dernier compactage des données de la base. Pour plus d'informations sur la procédure de compactage des données, reportez-vous au manuel Mode Développement. Le bouton **Compacter les données** permet de lancer directement une opération de compactage des données. Cette opération nécessite de stopper le serveur : lorsque vous cliquez sur le bouton, la boîte de dialogue de fermeture de la base 4D Server apparaît, vous permettant de choisir le mode d'interruption de l'exploitation :



Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, reportez-vous à la section **Quitter 4D Server**.

Après l'interruption effective de la base, 4D Server effectue un compactage standard des données de la base. Si vous souhaitez disposer d'options supplémentaires, vous devez utiliser le Centre de sécurité et de maintenance (CSM). Une fois le compactage terminé, 4D Server relance automatiquement la base. Les utilisateurs 4D peuvent alors se reconnecter.

Note : Si la demande de compactage a été effectuée depuis un client 4D distant, ce poste est automatiquement reconnecté par 4D Server.

Un fichier de compte-rendu est généré aux formats xml et html sur le serveur, dans le dossier Logs placé à côté du fichier de structure de la base. Le bouton **Voir le compte rendu** (nommé **Télécharger le compte rendu** si l'opération a été effectuée depuis un poste distant) vous permet d'afficher le fichier dans votre navigateur.

- **Durée de fonctionnement :** Cette zone indique la durée de fonctionnement du serveur depuis son dernier démarrage (jours, heures et minutes).
Le bouton **Redémarrer le serveur...** vous permet de provoquer un redémarrage immédiat du serveur. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la boîte de dialogue de fermeture de la base 4D Server apparaît, vous permettant de choisir le mode d'interruption de l'exploitation (cf. section **Quitter 4D Server**). Après le redémarrage, 4D Server relance automatiquement la base. Les utilisateurs 4D peuvent alors se reconnecter.
Note : Si la demande de redémarrage a été effectuée depuis un client 4D distant, ce poste est automatiquement reconnecté par 4D Server.
- **Dernière sauvegarde :** Cette zone indique la date et l'heure de la dernière sauvegarde de la base et fournit des informations relatives à la prochaine sauvegarde automatique, le cas échéant. Les sauvegardes automatiques sont paramétrées via la page "Périodicité" des préférences de la base.
 - Prochaine sauvegarde : date et heure de la prochaine sauvegarde automatique.
 - Place nécessaire estimée : estimation de la taille nécessaire pour la sauvegarde. La taille réelle du fichier de sauvegarde pourra varier en fonction des paramètres (compression...) et des variations du fichier de données.
 - Place disponible : place disponible sur le volume de sauvegarde.
 Le bouton **Sauvegarder la base** permet de démarrer une sauvegarde immédiate de la base en utilisant les paramètres de sauvegarde courants (fichiers sauvegardés, emplacement des archives, options, etc.). Vous pouvez visualiser ces paramètres en cliquant sur le bouton **Préférences...**
Pendant une sauvegarde sur le serveur, les postes clients sont "bloqués" (mais pas déconnectés) et il n'est pas possible à de nouveaux clients de se connecter.
- **Requêtes et débogage :** Cette zone indique la durée d'enregistrement de l'historique des requêtes et des événements de débogage, lorsqu'ils sont activés.
 - Le fichier d'historique des requêtes stocke diverses informations concernant les requêtes reçues par le serveur (hors requêtes Web) : heure, numéro de process,

utilisateur, taille de la requête, durée de traitement, etc., permettant d'analyser le fonctionnement du serveur. Ce fichier est nommé 4DRequestsLog_ *N* (*N* étant le numéro séquentiel du fichier) et est stocké dans le dossier Logs de la base. Une fois que le fichier atteint une taille de 10 Mo, il est refermé et un nouveau fichier est généré, avec un numéro séquentiel incrémenté.

- Le fichier des événements de débogage stocke chaque exécution de méthode, commande 4D ou commande de plug-in dans un fichier nommé "4DDebugLog_ *N*.txt" automatiquement placé dans le sous-dossier **Logs** de la base, à côté du fichier de structure. Chaque événement est systématiquement inscrit dans le fichier avant son exécution, ce qui garantit sa présence dans le fichier même lorsque l'application quitte inopinément. A noter que le fichier est effacé et réécrit à chaque lancement de l'application. Vous pouvez configurer ce fichier à l'aide de la commande **SET DATABASE PARAMETER**.

Le bouton **Démarrer les journaux des requêtes et de débogage** permet de démarrer l'historique des requêtes et l'enregistrement des événements de débogage. Ce mode pouvant dégrader sensiblement les performances du serveur, il est à réserver à la phase de mise au point de l'application. Une fois l'enregistrement des requêtes activé, le libellé du bouton devient **Arrêter les journaux des requêtes et de débogage**, permettant de stopper l'enregistrement des requêtes à tout moment. A noter qu'une reprise de l'enregistrement après un arrêt "écrase" le fichier précédent.

Note : Il est possible de démarrer et de stopper ces journaux par programmation via la commande **SET DATABASE PARAMETER**.

Le bouton **Voir le compte rendu** (nommé **Télécharger le compte rendu** si l'opération a été effectuée depuis un client distant) permet d'ouvrir une fenêtre système affichant le fichier 4DRequestsLog.

Page Serveur d'application

La Page Serveur d'application regroupe les informations relatives à la base de données publiée par 4D Server et permet de gérer cette publication :

Emp4D - Administration 4D Server

Moniteur Utilisateurs (1) Process (19) Maintenance **Serveur d'application** Serveur SQL Serveur HTTP Moniteur temps réel

État : Démarré
Date de démarrage : 12/12/2013 à 13:44
Durée de fonctionnement : 48 minutes

Configuration

Fichier structure : "Emp4D.4DB" dans le volume "C:"
Fichier de données : "Emp4D.4DD" dans le volume "C:"
Fichier journal : Emp4D.journal

Mode : Interprété

Démarré comme service : Non
Adresse IP d'écoute : 192.168.10.13
Port : 19813
SSL activé : Non

Mémoire

Mémoire cache utilisée : 6,31 Mo
Mémoire cache totale : 400 Mo

Connexions application serveur

Maximum : 2
Utilisées : 1

Informations de statut

La partie supérieure de la page fournit des informations sur le statut courant du serveur d'application de 4D Server.

- Etat : Démarré ou Arrêté
- Date de démarrage : Date et heure de lancement de la base serveur. Cette date correspond à l'ouverture de la base par 4D Server.
- Durée de fonctionnement : Durée écoulée depuis la dernière ouverture de la base.

Bouton Refuser / Accepter nouvelles connexions

Ce bouton fonctionne en bascule. Il permet de gérer l'accès de nouveaux postes clients à l'application serveur.

- Par défaut, lorsque la base est publiée :
 - Le libellé du bouton est "Refuser nouvelles connexions".
 - De nouveaux clients peuvent se connecter librement (dans les limites des connexions accordées par la licence).

- Le nom de la base est publié dans la boîte de dialogue de connexion (si l'option "Publier le nom de la base au démarrage dans le dialogue de connexion" est cochée dans les Préférences).
- Si vous cliquez sur le bouton **Refuser nouvelles connexions** :
 - Le libellé du bouton devient "Accepter nouvelles connexions".
 - Plus aucun nouveau client ne peut alors se connecter.
 - Le nom de la base n'apparaît plus dans la boîte de dialogue de connexion.
 - Les clients déjà connectés ne sont pas déconnectés et peuvent continuer à travailler normalement.
 - Si vous cliquez sur le bouton **Accepter nouvelles connexions**, la base retourne dans l'état "par défaut".

Cette fonction permet par exemple à un administrateur, juste après avoir démarré le serveur, d'effectuer diverses opérations de maintenance (vérification, compactage...). S'il utilise une connexion cliente, il a la certitude d'être le seul à modifier les données. Il est également possible d'utiliser cette fonction en préparation d'une opération de maintenance nécessitant qu'aucun poste client ne soit connecté.

Configuration

Cette zone fournit plusieurs informations sur la base de données 4D publiée par le serveur : nom et emplacement des fichiers de structure et de données et nom du fichier journal (fichier d'historique de la base). Vous pouvez cliquer sur le nom du fichier de structure ou de données afin de visualiser son chemin d'accès complet :



Le champ "Mode" indique le mode d'exécution courant de la base : compilé ou interprété. La partie inférieure de la zone indique les paramètres de configuration du serveur (démarré comme service, port et adresse IP) et l'activation du SSL pour les connexions client-serveur (ne concerne pas les connexions SQL ni Web).

Mémoire

Cette zone indique la **mémoire cache totale** (paramètre défini dans les préférences de la base) et la **mémoire cache utilisée** (allocation dynamique par 4D Server en fonction des besoins).

Connexions application serveur

"Maximum :" indique le nombre maximum de connexions clientes simultanées autorisées pour le serveur d'application. Cette valeur dépend de la licence installée sur le poste serveur.

"Utilisées :" indique le nombre de connexions actuellement consommées.

Page Serveur SQL

La Page Serveur SQL regroupe les informations relatives au serveur SQL intégré de 4D Server. Elle comporte également un bouton permettant de contrôler l'activation du serveur :

Employés - Administration 4D Server

Moniteur Utilisateurs (1) Process (17) Maintenance Serveur d'application **Serveur SQL** Serveur HTTP

État : Démarré
Date de démarrage : 28/05/2008 à 16:21
Durée de fonctionnement : Moins d'une minute

Arrêter le serveur SQL

Configuration

Lancement automatique au démarrage : Non
Adresse IP d'écoute : 192.168.93.34
Port d'écoute : 19812
SSL activé : Non

Connexions

Nombre de connexions : 0

Connexions maximum

Serveur SQL : 5

Informations de statut

La partie supérieure de la page fournit des informations sur le statut courant du serveur SQL de 4D Server.

- Etat : Démarré ou Arrêté
- Date de démarrage : Date et heure du dernier lancement du serveur SQL. Cette valeur peut différer de celle du serveur d'application, si le lancement du serveur SQL ne s'effectue pas "au démarrage".
- Durée de fonctionnement : Délai écoulé depuis le dernier démarrage du serveur SQL.

Bouton Démarrer / Arrêter le serveur SQL

Ce bouton fonctionne en bascule. Il permet de contrôler l'activation du serveur SQL de 4D Server.

- Lorsque l'état du serveur SQL est "Démarré", le bouton est libellé **Arrêter le serveur SQL**. Si vous cliquez sur ce bouton, le serveur SQL de 4D Server est immédiatement stoppé, il ne répond plus aux requêtes SQL externes reçues sur le port TCP désigné.

- Lorsque l'état du serveur SQL est "Arrêté", le bouton est libellé **Démarrer le serveur SQL**. Si vous cliquez sur ce bouton, le serveur SQL de 4D Server est immédiatement démarré, il répond aux requêtes SQL externes reçues sur le port TCP désigné. A noter que vous devez disposer d'une licence adéquate pour pouvoir exploiter le serveur SQL de 4D.

Note : Le serveur SQL peut également être lancé automatiquement au démarrage de l'application (option des Préférences) ou par programmation.

Configuration

Cette zone fournit plusieurs informations sur les paramètres de configuration du serveur SQL : lancement automatique au démarrage, adresse IP d'écoute, port TCP (19812 par défaut) et activation du SSL pour les connexions SQL (ne concerne pas les connexions 4D ni Web). Ces paramètres peuvent être modifiés via les Préférences de 4D.

Connexions

Nombre de connexions SQL actuellement ouvertes sur 4D Server.

Connexions maximum

Nombre maximum de connexions SQL simultanées autorisées. Cette valeur dépend de la licence installée sur le poste serveur.

Page Serveur HTTP

La Page Serveur HTTP regroupe les informations relatives au fonctionnement du serveur Web et du serveur SOAP de 4D Server. Le serveur Web permet de publier du contenu Web tel que des pages HTML ou des images à destination de navigateurs Web. Le serveur SOAP gère la publication de Web Services. Ces deux serveurs s'appuient sur le serveur HTTP interne de 4D Server. La page comporte également des boutons permettant de contrôler l'activation des serveurs :

Employés - Administration 4D Server

Moniteur Utilisateurs (1) Process (17) Maintenance Serveur d'application Serveur SQL Serveur HTTP

État : Démarré
Date de démarrage : 28/05/2008 à 10:16
Durée de fonctionnement : 6 heures 17 minutes

Arrêter le serveur HTTP

Nombre de hits HTTP : 2

Informations Web

Requêtes Web : Acceptées
Connexion maximum : Illimitées

Informations SOAP

Requêtes SOAP : Acceptées
Connexions maximum : Illimitées

Refuser les requêtes SOAP

Configuration serveur HTTP

Lancement automatique au démarrage : Oui

Process serveur HTTP (en cours/total) : 0/2
Mémoire cache : 0 pages (%)

Adresse IP d'écoute : 192.168.93.34
Port HTTP : 80
SSL activé : Oui
Port HTTPS : 443

Fichier journal : -
Format journal : -
Prochain backup du journal : 00/00/00 à 00:00

Informations de statut

La partie supérieure de la page fournit des informations sur le statut courant du serveur HTTP de 4D Server.

- Etat : Démarré ou Arrêté
- Date de démarrage : Date et heure du dernier lancement du serveur HTTP. Cette valeur peut différer de celle du serveur d'application, si le lancement du serveur HTTP ne s'effectue pas "au démarrage".
- Durée de fonctionnement : Délai écoulé depuis le dernier démarrage du serveur HTTP.
- Nombre de hits HTTP : nombre de hits HTTP (bas niveau) reçus par le serveur HTTP depuis son démarrage.

Bouton Démarrer / Arrêter le serveur HTTP

Ce bouton fonctionne en bascule. Il permet de contrôler l'activation du serveur HTTP de 4D Server.

- Lorsque l'état du serveur HTTP est "Démarré", le bouton est libellé **Arrêter le serveur HTTP**. Si vous cliquez sur ce bouton, le serveur HTTP de 4D Server est immédiatement stoppé, le serveur Web et le serveur SOAP n'acceptent plus aucune requête.
- Lorsque l'état du serveur HTTP est "Arrêté", le bouton est libellé **Démarrer le serveur HTTP**. Si vous cliquez sur ce bouton, le serveur HTTP de 4D Server est immédiatement démarré : les requêtes Web et les requêtes SOAP sont acceptées (à noter qu'il est possible de stopper séparément le serveur SOAP, cf. ci-dessous paragraphe "Informations SOAP").

Notes :

- Vous devez disposer d'une licence appropriée pour pouvoir démarrer le serveur HTTP.
- Le serveur HTTP peut également être lancé automatiquement au démarrage de l'application (option des Préférences) ou par programmation.

Informations Web

Cette zone fournit des informations spécifiques relatives au serveur Web de 4D Server.

- Requêtes Web : Acceptées ou Refusées. Cette information indique si le serveur Web est actif. Le serveur Web étant directement relié au serveur HTTP, les requêtes Web sont acceptées lorsque le serveur HTTP est démarré et refusées lorsqu'il est stoppé.
- Connexions maximum : Nombre maximum de connexions Web autorisées. Cette valeur dépend de la licence installée sur le poste serveur.

Informations SOAP

Cette zone fournit des informations spécifiques relatives au serveur SOAP de 4D Server et contient un bouton de contrôle.

- Requêtes SOAP : Acceptées ou Refusées. Cette information indique si le serveur SOAP est actif. Pour que les requêtes SOAP soient acceptées, le serveur HTTP doit être démarré et le serveur SOAP doit explicitement accepter les requêtes (cf. bouton Accepter/Refuser).
- Connexions maximum : Nombre maximum de connexions SOAP autorisées. Cette valeur dépend de la licence installée sur le poste serveur.
- Bouton **Accepter/Refuser les requêtes SOAP** : Ce bouton fonctionne en bascule. Il permet de contrôler l'activation du serveur SOAP de 4D Server. Ce bouton modifie la valeur de l'option Autoriser requêtes SOAP dans la page "Web Services/SOAP" des préférences (et inversement).
Si vous cliquez sur le bouton **Accepter les requêtes SOAP** et que le serveur HTTP est arrêté, 4D le démarre automatiquement.

Configuration serveur HTTP

Cette zone fournit plusieurs informations sur les paramètres de configuration et le fonctionnement du serveur HTTP :

- Lancement automatique au démarrage : paramètre défini via les Propriétés de la base.
- Process serveur HTTP (en cours/total) : nombre de process HTTP créés sur le serveur (nombre courant de process / cumul de tous les process créés)
- Mémoire cache (utilisée/totale) : taille de la mémoire cache du serveur HTTP, lorsqu'elle est activée (taille réellement occupée par le cache / taille maximale théorique allouée au cache dans les Propriétés de la base).
- Adresse IP d'écoute, Port TCP (80 par défaut), SSL activé pour les connexions HTTP (ne concerne pas les connexions 4D ni SQL) et Port HTTPS utilisé : paramètres de configuration courants du serveur HTTP, définis dans la page "Web/Configuration" des

Propriétés de la base (cf. section **Paramétrages du serveur Web** dans le manuel Langage de 4D) .

- Informations sur le fichier journal : emplacement, format et date de la prochaine sauvegarde automatique du journal du serveur HTTP (fichier logweb.txt).

Page Moniteur temps réel

La page Moniteur temps réel permet de surveiller en temps réel le déroulement des opérations "longues" effectuées par l'application. Ces opérations sont par exemple les recherches séquentielles, l'exécution de formules, etc. :

Heure début	Durée (ms)	Informations
2014-06-18 15:18:24:869	59 096	Recherche séquentielle sur Table_1 : 1207141 sur 33207658 enre...
2014-06-18 15:18:53:191	30 774	Recherche séquentielle sur Table_1 : 1241944 sur 33242461 enre...
2014-06-18 15:19:00:692	23 273	Suppression des enregistrements : 94736 parmi 33248605

Créée sur client

Détails de l'opération

Type d'opération : Recherche
Plan de recherche : Table_1|Champ_2=Table_1|Champ_2*

Détails du process

Numéro du process client: 8
Nom du process : P_4
Utilisateur 4D : Super_Utilisateur
Nom de la session : Arnaud Schmitt
Nom de la machine : MACWIN7-SCHMITT

SUSPENDU Instantané Reprendre

Cette page est disponible dans la fenêtre d'administration du poste serveur et également depuis un poste 4D distant. Dans le cas d'un poste distant, la page affiche les données des opérations effectuées sur le poste serveur.

Chaque opération longue sur les données entraîne l'ajout d'une ligne. La ligne disparaît automatiquement lorsque l'opération est terminée (l'option **Afficher opérations au moins 5 secondes** permet de conserver à l'écran les opérations exécutées rapidement, cf. ci-dessous).

Les informations suivantes sont fournies pour chaque ligne :

- **Heure début** : heure de démarrage de l'opération au format "jj/mm/aaaa - hh:mm:ss"
- **Durée (ms)** : durée en cours de l'opération en millisecondes
- **Informations** : libellé de l'opération
- **Détails** : cette zone affiche un ensemble d'informations détaillées dont le contenu varie en fonction du type d'opération sélectionné. En particulier :
 - **Créée sur** : indique si l'opération résulte d'une action d'un client (Créée sur client) ou si elle a été démarrée explicitement sur le serveur via une procédure stockée ou l'option "Exécuter sur serveur" (Créée sur serveur).
 - **Détails de l'opération** : décrit le type d'opération ainsi que (pour les opérations de recherche) le plan de recherche.
 - **Sous-opérations** : affiche les opérations dépendantes de l'opération sélectionnée (par exemple, suppression des enregistrements liés avant suppression de

Le bouton **Instantané** vous permet de copier dans le presse-papiers toutes les opérations affichées dans le panneau du MTR, ainsi que les détails associés (informations sur les process et les sous-opérations) :



Afficher opérations au moins 5 secondes

Si vous cochez l'option **Afficher opérations au moins 5 secondes**, toutes les opérations listées seront affichées dans la page pendant au moins cinq secondes, même après que l'exécution de l'opération soit terminée :

Afficher opérations au moins 5 secondes

Les opérations terminées restant affichées sont grisées dans la liste.

Cette fonction est utile lorsque vous voulez observer des opérations dont l'exécution est très rapide.

Méthodes base 4D Server

-  On Server Startup Database Method
-  On Server Shutdown Database Method
-  On Server Open Connection Database Method
-  On Server Close Connection Database Method

On Server Startup Database Method

On Server Startup Database Method

Ne requiert pas de paramètre

La méthode base Sur démarrage serveur est appelée une fois sur le poste serveur lorsque vous ouvrez une base avec 4D Server. La méthode base Sur démarrage serveur n'est jamais exécutée dans un environnement autre que 4D Server.

La méthode base Sur démarrage serveur est l'emplacement idéal pour :

- Initialiser les variables interprocess utilisées pendant toute la session 4D Server.
- Démarrer automatiquement des **Procédures stockées** à l'ouverture de la base.
- Charger des préférences ou des paramétrages sauvegardé(e)s dans ce but lors de la précédente session 4D Server.
- Empêcher l'ouverture de la base si une condition n'est pas remplie (par exemple, absence de ressources système) par un appel explicite à **QUIT 4D**.
- Placer toute action devant être automatiquement effectuée à chaque ouverture de la base.

Si vous souhaitez exécuter du code automatiquement sur un poste client lorsqu'un 4D distant se connecte au serveur, utilisez la **On Startup database method**.

Note : La méthode base Sur démarrage serveur est exécutée de façon atomique, ce qui signifie qu'aucun 4D distant ne peut se connecter tant que l'exécution de la méthode n'est pas terminée.

⚙️ On Server Shutdown Database Method

On Server Shutdown Database Method

Ne requiert pas de paramètre

La **On Server Shutdown Database Method** est appelée une fois sur le poste serveur lorsque la base courante est refermée sur 4D Server. La **On Server Shutdown Database Method** n'est appelée dans aucun environnement 4D autre que 4D Server.

Pour refermer la base courante sur le serveur, vous pouvez sélectionner la commande de menu **Fermer la base...** sur le serveur. Vous pouvez également choisir la commande **Quitter** ou appeler la commande **QUIT 4D** au sein d'une procédure stockée exécutée sur le serveur.

Lorsque le processus de fermeture de la base a été engagé, 4D effectue les actions suivantes :

- S'il n'y a pas de **On Server Shutdown Database Method**, 4D Server tue un à un chaque process en cours d'exécution, sans distinction.
- S'il existe une **On Server Shutdown Database Method**, 4D Server exécute cette méthode dans un nouveau process local. Vous pouvez donc utiliser cette méthode base pour informer les autres process, via la communication interprocess, qu'ils doivent mettre fin à leur exécution. Notez que dans tous les cas 4D Server quittera en fin de compte —la **On Server Shutdown Database Method** peut effectuer toutes les opérations de nettoyage et de fermeture que vous voulez, mais elle ne peut refuser de quitter, et finira par se terminer.

La **On Server Shutdown Database Method** est l'emplacement idéal pour :

- Stopper les procédures stockées lancées automatiquement à l'ouverture de la base.
- Sauvegarder (localement, sur disque) des préférences ou des paramétrages à réutiliser au début de la session suivante dans la **On Server Startup Database Method**.
- Effectuer toute autre action que vous souhaitez déclencher automatiquement à chaque fois que vous quittez la base.

Important : Si vous utilisez la **On Server Shutdown Database Method** pour refermer des procédures stockées, tenez compte du fait que le serveur quitte dès la fin de l'exécution de la **On Server Shutdown Database Method** (et non des procédures stockées). Si des procédures stockées tournent encore à cet instant, elles sont purement et simplement tuées. Par conséquent, si vous voulez être certain que les procédures stockées se terminent avant que le serveur ne les tue, il faut que la **On Server Shutdown Database Method** leur signale qu'elles doivent mettre fin à leur exécution (par le test d'une variable interprocess, par exemple) mais aussi qu'elle leur laisse le temps de se refermer (boucle de n secondes ou test d'une autre variable interprocess).

Si vous voulez que du code soit exécuté automatiquement sur un poste client lorsqu'un 4D distant met un terme à sa connexion au serveur, utilisez la **Semaphore**.

⚙️ On Server Open Connection Database Method

\$1, \$2, \$3 -> On Server Open Connection Database Method -> \$0

Paramètre	Type	Description
\$1	Entier long	← Numéro d'utilisateur utilisé en interne par 4D Server pour identifier les utilisateurs
\$2	Entier long	← Numéro de connexion utilisé en interne par 4D Server pour identifier une connexion
\$3	Entier long	← Obsolète : Retourne toujours 0 (mais doit être déclaré)
\$0	Entier long	➡ 0 ou omis = connexion acceptée, autre valeur = connexion refusée

Quand la Méthode base Sur ouverture connexion serveur est-elle appelée ?

La **On Server Open Connection Database Method** est appelée une fois sur la machine serveur chaque fois qu'un poste 4D distant démarre un process de connexion. La **On Server Open Connection Database Method** n'est appelée que par 4D Server, à l'exclusion de tout autre environnement 4D.

La **On Server Open Connection Database Method** est appelée à chaque fois que :

- un 4D distant se connecte (démarrage du process principal)
- un 4D distant ouvre l'environnement Développement (démarrage du process de développement)
- un 4D distant démarre un process global (dont le nom de ne commence pas par "\$") qui nécessite la création d'un process coopératif sur le serveur (*). Ce process peut être créé avec la commande **New process**, une commande de menu ou la boîte de dialogue "Exécuter une méthode" .

Dans chaque cas, plusieurs process démarrent. Un sur la machine client, et un ou deux autres sur la machine serveur (suivant les besoins). Sur la machine client, le process exécute le code et envoie les requêtes à 4D Server. Sur la machine serveur, le **process 4D Client** (process préemptif) gère l'environnement de base de données du process client (c.-à-d. les sélections courantes et le verrouillage des enregistrements pour le process utilisateur) et répond aux requêtes envoyées par le process exécuté sur la machine cliente. Le **process base 4D Client** (process coopératif) est chargé de contrôler le process 4D Client correspondant.

(*) A compter de 4D v13, pour des raisons d'optimisation les process serveurs (process préemptif pour les accès au moteur de la base et process coopératif pour l'accès au langage) ne sont créés qu'en cas de nécessité lors de l'exécution du code côté client. Par exemple, voici le détail d'une séquence de code 4D s'exécutant dans un nouveau process client :

```
// le process global commence sans nouveau process sur le serveur, comme un process local.  
CREATE RECORD([Table_1])  
[Table_1]champ1_1:="Hello world"  
SAVE RECORD([Table_1]) // création ici du process préemptif sur le serveur  
//pas d'appel de Sur ouverture connexion serveur  
$serverTime:=Current time(*) // création ici du process coopératif sur le serveur  
// appel de Sur ouverture connexion serveur
```

Important : Les connexions Web et les connexions SQL ne provoquent **pas** l'exécution de la **On Server Open Connection Database Method**. Lorsqu'un navigateur Web se connecte à 4D Server, la **On Web Authentication database method** (si elle existe) et/ou la **On Web Connection database method** sont appelées. Lorsque 4D Server reçoit une requête SQL, la

On SQL Authentication database method (si elle existe) est appelée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de ces méthodes base dans le manuel Langage de 4D.

Important : Lors du démarrage d'une procédure stockée, la **On Server Open Connection Database Method** n'est **pas** appelée. Les **Procédures stockées** sont des process serveur et non des process 4D Client. Elles exécutent du code sur la machine serveur mais ne répondent pas aux requêtes échangées par 4D Client (ou d'autres clients) et 4D Server.

Comment la méthode base est-elle appelée ?

La **On Server Open Connection Database Method** est exécutée sur le poste serveur dans le process 4D Client qui a provoqué l'appel de la méthode.

Si, par exemple, un 4D distant se connecte à une base 4D Server en mode interprété, il démarre le process utilisateur, le process de développement ainsi que (par défaut) le process d'inscription du client. La **On Server Open Connection Database Method** est donc exécutée trois fois de suite. La première fois dans le process principal, la deuxième fois dans le process d'inscription du client et la troisième fois dans le process de développement. Si les trois process sont respectivement les 6e, 7e et 8e process démarrés sur la machine serveur, et si vous appelez **Current process** dans la **On Server Open Connection Database Method**, le premier **Current process** retourne 6, le deuxième 7 et le troisième 8.

Notez que la **On Server Open Connection Database Method** s'exécute sur le poste serveur, à l'intérieur du process 4D Client sur le serveur. Elle ignore tout du process exécuté sur le client. En outre, au moment où la méthode est appelée, le process 4D Client n'est pas encore nommé (**PROCESS PROPERTIES** ne retournera pas, à ce moment, le nom du process 4D Client).

La **On Server Open Connection Database Method** n'a pas accès à la table des variables process du process exécuté sur le client. Cette table réside sur le poste client, pas sur le serveur.

Lorsque la **On Server Open Connection Database Method** accède à une variable process, elle travaille avec une table de variables process particulière, créée dynamiquement pour le process 4D Client.

4D Server passe trois paramètres de type Entier long à la **On Server Open Connection Database Method** et attend un résultat Entier long. La méthode doit donc être explicitement déclarée avec trois paramètres Entier long ainsi qu'un retour de fonction Entier long :

```
C_LONGINT($0;$1;$2;$3)
```

Si vous ne retournez pas de valeur dans $\$0$ et donc laissez la variable indéfinie ou initialisée à zéro, 4D Server estime que la méthode base accepte la connexion. Si vous n'acceptez pas la connexion, retournez une valeur non nulle dans $\$0$.

Le tableau ci-dessous détaille les informations fournies par les trois paramètres passés à la méthode base :

Paramètre	Description
\$1	Numéro d'utilisateur utilisé en interne par 4D Server pour identifier les utilisateurs
\$2	Numéro de connexion utilisé en interne par 4D Server pour identifier une connexion
\$3	Obsolète : Retourne toujours 0 (mais doit être déclaré)

Ces numéros de référence ne sont pas directement utilisables en tant que « sources d'information » à passer, par exemple, comme paramètres à une commande 4D. Ils vous fournissent un moyen d'identifier de manière unique un process 4D Client entre la **On Server Open Connection Database Method** et la **On Server Close Connection database method**. La combinaison de ces valeurs est unique à tout moment d'une session 4D Server. Si vous stockez cette information dans une table ou un tableau interprocess, les deux méthodes base peuvent échanger des informations. Dans l'exemple présenté à la fin de cette section, les deux méthodes base utilisent cette information pour stocker l'heure et la date du début et de la fin d'une connexion dans le même enregistrement d'une table.

Exemple 1

L'exemple suivant montre comment maintenir un historique des connexions à la base de données en utilisant la **On Server Open Connection Database Method** et la **On Server Close Connection database method**. La table [Server Log] (ci-dessous) sert à garder la trace des process de connexion :

Server Log	
Log ID	2 ³²
Log Date	17
Log Time	🕒
Exit Date	17
Exit Time	🕒
User ID	2 ³²
Connection ID	2 ³²
Process ID	2 ³²
Process Name	A

L'information stockée dans cette table est gérée par la **On Server Open Connection Database Method** et la **On Server Close Connection database method** listées ci-dessous :

```
` Méthode base Sur ouverture connexion serveur
C_LONGINT($0;$1;$2;$3)
` Créer un enregistrement [Server Log]
CREATE RECORD([Server Log])
[Server Log]Log ID:=Sequence number([Server Log])
` Enregistrer l'historique Date et Heure
[Server Log]Log Date:=Current date
[Server Log]Log Time:=Current time
` Enregistrer l'information sur la connexion
[Server Log]User ID:=$1
[Server Log]Connection ID:=$2
SAVE RECORD([Server Log])
` Ne retourne pas d'erreur, pour continuer la connexion
$0:=0
```

```
` Méthode base Sur fermeture connexion serveur
C_LONGINT($1;$2;$3)
` Chercher l'enregistrement [Server Log]
QUERY([Server Log];[Server Log]User ID=$1;)
QUERY([Server Log]; & ;[Server Log]Connection ID=$2;)
QUERY([Server Log]; & ;[Server Log]Process ID=0)
` Enregistrer date et heure de déconnexion
[Server Log]Exit Date:=Current date
[Server Log]Exit Time:=Current time
` Enregistrer informations process
[Server Log]Process ID:=Current process
PROCESS PROPERTIES([Server Log]Process ID;$vsProcName;$vlProcState;$vlProcTime)
[Server Log]Process Name:=$vsProcName
SAVE RECORD([Server Log])
```

Voici quelques entrées dans [Server Log] montrant plusieurs connexions distantes :

Log ID :	Log Date :	Log Time	Exit Date :	Exit Time	User ID :	Connection ID	Process ID	Process Name :
13	16/06/2008	17:46:20	16/06/2008	17:50:10	12274272	122978312	6	Process principal
14	16/06/2008	17:46:23	16/06/2008	17:50:09	12274272	122444176	7	Process développement
15	16/06/2008	17:46:41	16/06/2008	17:46:49	12274272	124620824	8	P_1
16	16/06/2008	17:47:21	16/06/2008	17:50:03	12274272	122683400	8	P_2
17	16/06/2008	17:49:53	16/06/2008	17:50:05	12274272	122797960	9	P_3
18	16/06/2008	17:50:17	16/06/2008	18:25:22	16112358	122978312	6	Process principal
19	16/06/2008	17:50:20	16/06/2008	18:25:11	16112358	252709968	7	Process développement
20	16/06/2008	17:51:08	16/06/2008	17:51:08	16112358	122826440	8	P_1
21	16/06/2008	17:51:13	16/06/2008	18:25:21	16112358	122939152	8	P_2
22	16/06/2008	17:51:16	16/06/2008	18:24:43	16112358	122960760	9	P_3
23	16/06/2008	17:51:19	16/06/2008	18:24:45	16112358	123112040	10	P_4
24	16/06/2008	17:51:36	16/06/2008	18:25:21	12274272	123346952	11	P_5
25	16/06/2008	17:51:39	16/06/2008	17:51:39	12274272	123575008	12	P_6
26	16/06/2008	17:51:41	16/06/2008	17:51:41	12274272	123575968	12	P_7
27	16/06/2008	17:51:53	16/06/2008	18:07:56	12274272	123621968	12	P_8
28	16/06/2008	18:25:25	16/06/2008	18:30:22	12274272	122978312	6	Process principal
29	16/06/2008	18:25:34	16/06/2008	18:30:21	12274272	122879504	7	Process développement
30	16/06/2008	18:26:58	16/06/2008	18:26:58	12274272	124727792	8	P_1
31	16/06/2008	18:26:58	16/06/2008	18:27:46	16112358	124772984	9	Client en attente
32	16/06/2008	18:27:16	16/06/2008	18:28:06	12274272	124828872	8	P_2

Exemple 2

L'exemple suivant interdit toute nouvelle connexion entre 2 et 4 heures du matin.

```

` Méthode base Sur ouverture connexion serveur
C_LONGINT($0;$1;$2;$3)

If((?02:00:00?<=Current time)&(Current time<?04:00:00?))
    $0:=22000
Else
    $0:=0
End if

```

⚙️ On Server Close Connection Database Method

\$1, \$2, \$3 -> On Server Close Connection Database Method

Paramètre	Type	Description
\$1	Entier long	← Numéro d'utilisateur utilisé en interne par 4D Server pour identifier les utilisateurs
\$2	Entier long	← Numéro de connexion utilisé en interne par 4D Server pour identifier une connexion
\$3	Entier long	← Obsolète : Retourne toujours 0 mais doit être déclaré

Description

La **On Server Close Connection Database Method** est exécutée sur le poste serveur à chaque fois qu'un process 4D Client est refermé.

Comme pour la **On Server Open Connection database method**, 4D Server passe trois paramètres de type Entier long à la **On Server Close Connection Database Method**. En revanche, 4D Server n'attend pas de résultat en retour.

Par conséquent, la méthode doit contenir la déclaration explicite des trois paramètres Entier long :

```
C_LONGINT($1;$2;$3)
```

Le tableau suivant détaille les informations fournies par les trois paramètres passés à la méthode base :

Paramètre	Description
\$1	Numéro d'utilisateur utilisé en interne par 4D Server pour identifier les utilisateurs
\$2	Numéro de connexion utilisé en interne par 4D Server pour identifier une connexion
\$3	Obsolète : Retourne toujours 0 mais doit être déclaré

La **On Server Close Connection Database Method** est le pendant inverse de la **On Server Open Connection database method**. Pour plus d'informations sur ce point, ainsi que pour la description des **process 4D Client**, reportez-vous à la description de cette méthode base.

Exemple

Reportez-vous au premier exemple de la **On Server Open Connection database method**.

Utilisation d'un 4D distant

-  Connexion à une base 4D Server
-  Administration à distance
-  Compilation à distance


Connexion à une base 4D Server

Pour vous connecter à une base 4D Server via un 4D distant, vous disposez de trois possibilités :

- Utiliser la boîte de dialogue de connexion
- Utiliser le menu **Ouvrir bases récentes**
- Utiliser un fichier 4DLink de raccourci contenant les paramètres d'accès à la base.


Utiliser la boîte de dialogue de connexion

Pour afficher la boîte de dialogue de connexion à 4D Server, lancez l'application 4D. La commande **Ouvrir** du menu **Fichier** (ou le bouton correspondant dans la barre d'outils de 4D) vous permet de sélectionner le mode d'ouverture de la base 4D :



Choisissez la commande **Ouvrir>Base de données distante...**


La boîte de dialogue de connexion à 4D Server apparaît. Cette boîte de dialogue comporte trois pages, accessibles via des onglets : Récents, Disponible et Personnalisée :



Si vous cochez l'option **Afficher ce dialogue au prochain démarrage**, cette boîte de dialogue sera automatiquement affichée au démarrage de l'application 4D.


Note : Vous pouvez également afficher cette boîte de dialogue en cliquant sur le lien **Se connecter à 4D Server** dans le dialogue de bienvenue de 4D.

Page "Récents"



Cette page mémorise la liste des bases 4D Server auxquelles vous vous êtes récemment connecté. La liste est triée par ordre alphabétique. Pour vous connecter à un serveur depuis cette liste, double-cliquez sur son nom ou sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **OK**.

Page "Disponible"



4D Server est doté d'un système intégré de publication, qui permet d'afficher automatiquement le nom des bases 4D Server disponibles sur le réseau. Ces noms apparaissent dans la page **Disponible** de la boîte de dialogue de connexion.


La liste est triée par ordre d'apparition et est mise à jour dynamiquement. Pour vous connecter à un serveur depuis cette liste, double-cliquez sur son nom ou sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **OK**.

Notes :

- Un accent circonflexe (^) apparaît devant le nom des bases publiées en mode sécurisé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Crypter les connexions client/serveur**.
- Il est possible de ne pas publier le nom de la base sur le réseau en désélectionnant l'option **Publier la base au démarrage** sur le poste serveur. Dans ce cas, la connexion ne peut être effectuée que manuellement à l'aide de la page "Personnalisée".

Note de compatibilité : En mode IPv4, seules les bases publiées sur le port par défaut (19813) sont visibles dans la page **Disponible**. Lorsque IPv6 est activé (cf. **Prise en charge de IPv6**), toutes les bases de données 4D Server publiées sur le réseau sont visibles dans la page. Dans ce cas, si vous souhaitez qu'une base n'apparaissent pas, il est nécessaire de désélectionner l'option de publication (cf. note ci-dessus).

Page "Personnalisée"



La page **Personnalisée** vous permet d'associer un nom personnalisé à une base 4D Server et de vous y connecter via l'adresse réseau du serveur. Comme 4D Server peut être configuré afin que le nom de la base ne soit pas automatiquement publié sur le réseau (cf. section **Publier la base au démarrage**) et donc n'apparaisse pas dans la page "Disponible", il peut être nécessaire de saisir manuellement l'adresse du serveur.

- **Nom de la base** : permet de définir le nom de la base 4D Server. Ce nom sera utilisé dans la page **Récents** pour désigner la base.
- **Adresse réseau** : permet de saisir l'adresse réseau de la machine sur laquelle est lancé 4D Server. Vous pouvez entrer le nom de domaine ("mabase.entreprise.com") ou l'adresse IP (les formats IPv6 et IPv4 sont pris en charge).
Par défaut, le port de publication d'un 4D Server est le 19813, auquel cas il n'est pas nécessaire de le préciser dans l'adresse réseau. Toutefois, notamment lorsque plusieurs serveurs sont exécutés simultanément sur le même poste, ce port peut avoir été modifié dans les Propriétés de la base (cf. section **Options réseau et Client-serveur**). Dans ce cas, l'adresse doit être suivie de deux-points et du numéro de port, par exemple :
192.168.92.104:19814 (format IPv4) ou
[2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001]:19814 (format IPv6).

Note : Si une base était sélectionnée dans les pages **Récents** ou **Disponible** au moment où vous avez cliqué sur l'onglet **Personnalisée**, les deux champs affichent les informations correspondantes.

Une fois que cette page désigne un serveur, cliquer sur le bouton **OK** vous permet de vous connecter au serveur. Par la suite, le nom du serveur sera listé dans la page **Récents**.

Note : Si la base est publiée en mode sécurisé, il faut impérativement faire débuter son nom par un accent circonflexe (^), sinon la connexion sera refusée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Crypter les connexions client/serveur**.

Forcer la mise à jour des ressources locales

Cette option provoque la mise à jour systématique des ressources locales sur le poste client au moment de la connexion. Les ressources locales sont les informations structurelles relatives à la base, stockées sur chaque poste client.


La mise à jour des ressources locales est en principe automatique sur le poste distant au moment de sa connexion, lorsque la structure de la base a été modifiée depuis la dernière

connexion. Dans la plupart des cas, cette option est inutile. Toutefois, dans certains cas spécifiques, il peut être nécessaire de forcer la mise à jour.

Utiliser le menu Ouvrir bases récentes

La commande de menu **Ouvrir base récentes** vous permet de vous connecter directement à une base 4D Server à laquelle vous vous êtes déjà connecté.

Cette commande est située dans le menu **Fichier** de 4D. Si vous utilisez l'application 4D pour vous ouvrir des bases locales et pour vous connecter à des bases distantes, le menu liste les deux types de bases. Les bases distantes sont situées en bas du menu :



La commande **Effacer le menu** permet de réinitialiser le menu.

Utiliser un fichier 4DLink

Vous pouvez générer des fichiers d'accès aux bases contenant des paramètres destinés à automatiser et simplifier l'ouverture ou la connexion à des bases 4D. Typiquement, un fichier d'accès peut enregistrer l'adresse d'une base 4D Server distante ainsi que les identifiants de connexion, évitant ainsi à l'utilisateur plusieurs opérations.

Les fichiers d'accès peuvent également être utilisés pour l'ouverture de bases locales.

Utilisation des fichiers

Un fichier d'accès .4DLink permet de lancer l'application 4D et d'ouvrir la base 4D Server cible. Il peut être utilisé :

- via un double-clic ou un glisser-déposer sur l'application 4D,
- via le sous-menu **Ouvrir bases récentes** (fichier placé dans le dossier de préférences local).
Un même fichier .4DLink de type "base distante" (Remote) peut être copié et utilisé sur différentes machines.

Note : Il est également possible de sélectionner un fichier 4DLink dans la boîte de dialogue d'ouverture de 4D et de 4D Server (ouverture de bases locales uniquement).

Création des fichiers

Les fichiers d'accès aux bases de 4D sont des fichiers XML. Ils comportent l'extension ".4DLink". 4D génère et utilise ce type de fichier pour construire le sous-menu des "bases récentes" : un fichier .4DLink est automatiquement généré par 4D à la première ouverture d'une base locale ou à la première connexion à un serveur.


Les fichiers .4DLink automatiquement créés par 4D sont placés dans le dossier des préférences locales de l'utilisateur. Dans ce dossier, deux répertoires sont créés : Local et Remote. Le dossier Local contient les fichiers ".4DLink" permettant de se connecter aux bases locales, le dossier Remote contient les fichiers ".4DLink" permettant de se connecter aux bases distantes.

Les dossiers de préférences locales sont situés à l'emplacement suivant :

- Windows 7 et ultérieur : C:\Users\NomUtilisateur\AppData\Roaming\4D\Favorites vXX\
- OS X : Users/NomUtilisateur/Library/Application Support/4D/Favorites vXX/

... où XX représente le numéro de version de l'application (par exemple, "Favorites v14" pour 4D v14).

Les fichiers présents dans ces répertoires sont affichés par 4D dans le sous-menu **Ouvrir bases récentes** du menu **Fichier** :



Les fichiers ".4DLink" peuvent aussi être créés avec tout éditeur XML et contenir diverses informations personnalisées telles que les identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) ou le mode d'ouverture de la base.

4D fournit une DTD décrivant les clés XML utilisables pour construire un fichier ".4DLink". Cette DTD est nommée *database_link.dtd* et est située dans le sous-dossier `\Ressources\DTD\` de l'application 4D.

Administration à distance


Vous pouvez administrer le poste 4D Server depuis un 4D distant (poste client). Le principe consiste à ouvrir la fenêtre d'administration de 4D Server (cf. section **Page Moniteur**) sur le poste client.

Ouvrir la fenêtre d'administration sur un poste 4D distant

Pour ouvrir une fenêtre d'administration du serveur depuis un poste client, vous devez être connecté à la base distante en tant que Super_Utilisateur ou Administrateur. Dans le cas contraire, si vous tentez d'ouvrir la fenêtre d'administration, une erreur de privilège (-9991) est générée.

L'accès à la fenêtre s'effectue par l'un des moyens suivants :

- Sélection de la commande **Fenêtre d'administration** dans le menu **Aide** ou cliquer sur le bouton correspondant dans la barre d'outils de 4D :



- Exécution de la commande **OUVRIRE FENETRE ADMINISTRATION**.

Une fenêtre d'administration du serveur s'affiche alors sur le poste client :



Spécificités de l'administration via un poste client

Un poste client affichant la fenêtre d'administration du serveur accède à toutes les informations disponibles et peut agir sur les process et le démarrage des serveurs. Il existe cependant des restrictions et des particularités de fonctionnement lorsque la fenêtre d'administration du serveur est affichée sur un poste client :

- Dans la **Page Process**, il n'est pas possible de tracer un process utilisateur (la fenêtre du débogueur apparaît sur le poste serveur).
- Dans la **Page Maintenance**, il est possible d'exécuter des actions provoquant la déconnexion de tous les clients et le redémarrage du serveur (compactage et redémarrage). Dans ce cas, le poste client ayant demandé l'opération est automatiquement reconnecté à l'issue du redémarrage.
- Dans la **Page Maintenance**, les boutons **Voir le compte rendu** sont renommés **Télécharger le compte rendu** après exécution d'une opération de maintenance. Ces fichiers sont téléchargés dans le dossier de la base sur le poste client avant d'être affichés.

Compilation à distance

Il est possible de compiler une application 4D à partir d'une connexion distante. Autrement dit, il est possible de compiler la base depuis un poste client 4D. Dans les versions de 4D Server antérieures à la v11 SQL, la compilation pouvait uniquement être effectuée depuis l'application monoposte.

Note : Il n'est pas possible de construire une application 4D personnalisée (monoposte ou client/serveur) à partir d'une connexion distante. Le Générateur d'applications n'est pas accessible dans cet environnement (la ligne de menu est grisée).

Côté client, l'interface et les principes de compilation sont identiques à ceux des versions monopostes. La compilation peut être déclenchée soit depuis le menu **Développement** ou la barre d'outils, soit depuis la fenêtre du compilateur :



Note : La licence "4D Team Server" est nécessaire côté 4D Server pour que les postes clients puissent accéder à la fonction de compilation.

Un seul poste client peut compiler la base à un instant donné. La compilation par un client verrouille la fonction pour les autres postes distants. Si un autre poste client tente de compiler la base au même moment, un message d'alerte apparaît.

Pendant qu'un poste client effectue une compilation, les autres clients peuvent continuer de travailler et de modifier des méthodes ou tout autre élément de structure. Le code compilé et le code interprété seront alors différents, ce qui nécessitera de recompiler la base ultérieurement.

Le code compilé est envoyé dans le fichier .4DB sur le serveur au fur et à mesure de la compilation. Côté client, après la fin de l'opération, il est possible de redémarrer le serveur en mode interprété ou en mode compilé en utilisant les commandes correspondantes dans le menu **Exécution**. Lorsqu'un 4D distant demande le redémarrage du serveur en compilé/en interprété, la boîte de dialogue standard d'arrêt du serveur apparaît, permettant d'accorder un délai ou d'envoyer un message d'avertissement aux autres clients (cf. section **Quitter 4D Server**). Lorsque le serveur a redémarré, le client à l'origine du redémarrage est automatiquement reconnecté.

Côté serveur, le redémarrage en compilé/interprété nécessite d'utiliser la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier (pop up menu associé au bouton **Ouvrir**).

Note : La compilation sur réseau WAN est déconseillée pour des raisons de performances (notamment dans le cas de bases comportant de nombreuses méthodes) car l'opération génère une quantité importante d'échanges réseau.

4D Server et le langage 4D

-  4D Server et le langage 4D
-  4D Server, ensembles et sélections
-  Procédures stockées
-  Procédures stockées sur les clients
-  Import basé sur les procédures stockées (exemple)
-  Services basés sur les procédures stockées (exemple)
-  Attribut Exécuter sur serveur

4D Server et le langage 4D

Avec 4D Server, vous pouvez exécuter du code 4D sur le poste serveur. Il y a quatre situations dans lesquelles du code 4D peut être exécuté sur la machine serveur :

- Triggers
- Procédures stockées
- Méthodes projet avec attribut "Exécuter sur serveur"
- Méthodes base

Triggers

Un trigger est une méthode associée à une table. Les triggers peuvent empêcher des opérations "illégalles" sur les enregistrements de votre base de données. Les triggers sont des outils très puissants qui permettent de restreindre les opérations sur une table ainsi que d'empêcher la perte ou la corruption accidentelle de données. Par exemple, dans un système de facturation, vous pouvez empêcher que ce soit d'ajouter un enregistrement sans indiquer le nom du client.

Les triggers sont exécutés sur la machine sur laquelle le moteur de la base de données est placé. Avec 4D Server, les triggers sont exécutés dans le contexte des process tournant sur la machine serveur, et non sur la machine cliente. Plus précisément, ils sont exécutés dans le contexte des process "jumeaux" des process utilisateurs qui appellent l'opération de base de données. Ces process jumeaux partagent avec le process utilisateur sur la machine cliente le contexte de base de données (notamment le statut des transactions et le verrouillage des enregistrements) mais PAS le contexte du langage (variables process, ensembles, sélections courantes). A noter toutefois que l'enregistrement courant de la table du trigger est identique dans tous les contextes.

Pour plus d'informations sur les triggers, reportez-vous à la section **Présentation des triggers** dans le manuel Langage de 4D.

Procédures stockées

Une procédure stockée 4D est une méthode projet exécutée dans un process séparé sur le poste serveur (ou sur tout poste client), par opposition au poste client qui est à l'origine de la méthode. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Procédures stockées**.

Méthodes avec attribut "Exécuter sur serveur"

Les méthodes projet disposant de l'attribut "Exécuter sur serveur" sont également exécutées sur le serveur. Toutefois, à la différence des procédures stockées, elles sont exécutées dans le process "jumeau" du process client et bénéficient alors de son contexte de base de données, comme pour les triggers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Attribut Exécuter sur serveur**.

Méthodes base

Quatre méthodes base sont exécutées uniquement sur la machine serveur :

- **On Server Startup database method**

- **On Server Shutdown database method**
- **On Server Open Connection database method**
- **On Server Close Connection database method**

Cinq méthodes base peuvent être exécutées sur la machine serveur ou sur un poste client en fonction du contexte :

- **Méthode base Sur authentification Web**
- **Méthode base Sur connexion Web**
- **On SQL Authentication database method**
- **Méthode base Sur démarrage sauvegarde**
- **Méthode base Sur arrêt sauvegarde**

Trois méthodes base peuvent être exécutées uniquement sur un poste client :

- **On Startup database method**
- **Semaphore**
- **Méthode base Sur déposer**

Reportez-vous aux sections correspondantes dans ce manuel ainsi que dans le manuel Langage de 4D pour plus d'informations sur chacun des types de méthodes base.

4D Server et les variables

- 4D Server maintient une table de variables interprocess. La portée de ces variables est le poste serveur. Lorsque 4D Server exécute une base compilée, la définition de la table des variables interprocess est commune entre le serveur et les machines clientes, chaque machine possédant sa propre instance.
- Comme tout process, chaque procédure stockée, méthode base et trigger possède sa propre table de variables process. Ces variables process peuvent être créées et utilisées de manière dynamique pendant chaque phase de l'exécution.

4D Server, ensembles et sélections temporaires

Avec 4D Server, la visibilité des ensembles et des sélections temporaires dépend de l'origine de la création (process serveur ou process client) et de la nature de ces objets (objets locaux, process ou interprocess). Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section *4D Server, ensembles et sélections*.

4D Server, ensembles et sélections

Comme décrit dans les sections **Présentation des ensembles** et **Présentation des Sélections Temporaires** du manuel Langage de 4D, vous pouvez créer et utiliser des ensembles et des sélections temporaires interprocess, process et locaux :

- **Ensembles/Sélections temporaires process** : Un objet process n'est "visible" que par le process dans lequel il a été créé et, s'il a été créé dans un process client, par le process "jumeau" créé sur le serveur. Les ensembles process sont effacés à la fin de l'exécution de la méthode process. Le nom des objets process ne comporte aucun préfixe particulier.
- **Ensembles/Sélections temporaires interprocess** : Un objet interprocess est visible par tous les process sur le poste (client ou serveur) où il a été créé. Un objet est interprocess lorsque son nom est préfixé des symboles (<>) — le signe "inférieur à" suivi du signe "supérieur à".
Note : Cette syntaxe est valable sous Windows et Mac OS. De plus, sous Mac OS uniquement, vous pouvez employer le symbole diamant (Option+v sur un clavier français).
- **Ensembles/Sélections temporaires locaux/clients** : Un objet local/client est visible uniquement dans le process qui l'a créé. Le nom d'un objet local/client est préfixé du symbole dollar (\$). A noter que l'ensemble système **UserSet**, bien que son nom ne débute pas par \$, est un ensemble local/client.

Le tableau suivant indique les principes de visibilité des sélections temporaires et des ensembles en fonction de leur lieu de création (le tableau est identique pour les deux types d'objets) :

	Process client	Autres process du client	Autres clients	Process serveur	Autres process du serveur
Création dans un process client					
\$test	x				
test	x			x (Trigger)	
<>test	x	x			
Création dans un process serveur					
\$test				x	
test				x	
<>test				x	x

x = visible

Vous devez garder à l'esprit cette matrice de visibilité en fonction des opérations que vous souhaitez effectuer. Par exemple, si vous voulez effectuer une opération de type **DIFFERENCE**, **INTERSECTION** ou **REUNION**, assurez-vous que tous les ensembles sont visibles sur le poste effectuant l'opération.

Pour des raisons d'optimisation, il est conseillé de choisir le lieu de création et la portée des objets en fonction de leur nécessité de visibilité.

Qu'est-ce qu'une procédure stockée dans un système SQL ?

L'expression "Procédure Stockée" provient du monde des serveurs SQL. Lorsqu'une station cliente envoie une requête à un serveur SQL, elle envoie en réalité du texte en langage SQL au serveur SQL. Cette requête fait l'objet d'une analyse syntaxique (parsing) et est interprétée sur le serveur SQL avant d'être exécutée. De toute évidence, si le texte de la requête est important et si la requête est envoyée plusieurs fois au cours d'une session, il peut y avoir beaucoup de temps passé pour l'envoi de ce code sur le réseau, le parsing et l'interprétation de la requête. Ainsi est née l'idée de faire en sorte que la requête soit envoyée sur le réseau, analysée et interprétée en une seule fois, et qu'ensuite elle soit exécutée à chaque fois qu'elle est envoyée par la station cliente. La solution était de conserver le code source de la requête (en d'autres termes, une procédure) sur le serveur et que le client envoie une requête comportant seulement le nom de la procédure à exécuter. En conséquence, cette procédure est dite "stockée" sur le serveur, d'où le nom de Procédure Stockée. Notez qu'une procédure SQL est une procédure qui peut recevoir des paramètres venant de la station cliente, exécuter les tâches pour lesquelles elle est faite (de façon synchrone ou asynchrone) et le cas échéant retourner un résultat au client. Quand un client demande l'exécution d'une procédure stockée, ce qu'il fait, c'est dans une certaine mesure déléguer l'exécution du code sur le serveur.

Qu'est-ce qu'une procédure stockée dans 4D Server ?

Bien que nous utilisions aussi le terme "procédures stockées" par analogie, puisqu'il est compréhensible par tous dans l'industrie, les objets que nous appelons ainsi dans 4D Server ont des fonctionnalités plus larges que celles que l'on trouve habituellement.

Avec 4D en mode local, lorsque par exemple vous utilisez la commande **New process**, vous pouvez ouvrir un process utilisateur dans lequel vous allez exécuter une méthode. Cette méthode est appelée une **méthode process** (voir à ce sujet la section **Méthodes projet** dans le manuel Langage de 4D).

Avec 4D Server, vous pouvez faire la même chose sur un poste client. De plus, en utilisant la commande **Execute on server**, vous pouvez créer sur le serveur un process utilisateur dans lequel vous allez exécuter une méthode. De même, en utilisant la commande **EXECUTE ON CLIENT**, vous pouvez exécuter une méthode dans un autre process sur un autre poste client. Dans les deux cas, cette méthode est appelée une **procédure stockée**, et par extension, le process démarré sur le serveur ou sur un autre poste client est aussi appelé procédure stockée.

La différence principale entre une procédure stockée SQL et une procédure stockée 4D Server est que dans le premier cas vous exécutez une procédure SQL et dans le second, vous exécutez un process 4D autonome.

Architecture des procédures stockées de 4D

Comme un process 4D normal, une procédure stockée dispose de son propre environnement :

- **Une sélection courante par table** : chaque procédure stockée a sa propre sélection courante. Une table peut avoir une sélection courante différente dans chaque procédure stockée.
- **Un enregistrement courant par table** : chaque table peut avoir un enregistrement courant différent dans chaque procédure stockée.
- **Variables** : chaque procédure stockée a ses propres variables process. Les variables process ne sont reconnues que dans le contexte de la procédure stockée à laquelle elles appartiennent.
- **Table par défaut** : chaque procédure stockée a sa propre table par défaut.
- **Ensembles process** : chaque procédure stockée a ses propres ensemble process.

- **Appeler sur erreur** : chaque procédure stockée dispose d'une méthode de gestion d'erreur.
- **Fenêtre de débogage** : chaque procédure stockée dispose de sa propre fenêtre de débogage.

En termes d'interface utilisateur, une procédure stockée peut ouvrir des fenêtres et afficher des données (i.e. **ADD RECORD**).

Une procédure stockée exécutée sur un poste client 4D permet la saisie de données.

En revanche, une procédure stockée exécutée sur le serveur ne permet pas la saisie de données.

Vous pouvez démarrer autant de procédures stockées que vous le souhaitez dans la mesure où votre matériel et la mémoire le permettent. En fait, la machine serveur doit être considérée comme une machine qui est non seulement capable de répondre à des clients 4D et à des navigateurs Web, mais aussi capable d'exécuter des process qui peuvent interagir avec d'autres process fonctionnant aussi bien sur le serveur que sur des 4D distants.

De la même façon que 4D fournit un environnement multitâche aux process utilisateurs fonctionnant sur le poste, 4D Server fournit un environnement multitâche aux procédures stockées. Par exemple, 4D Server maintient une table des variables interprocess qui peuvent être utilisées par les procédures stockées pour communiquer entre elles.

Note : La propriété de méthode "Exécuter sur serveur" permet elle aussi d'exécuter une méthode dans un process sur le serveur, mais la méthode utilise dans ce cas le process "jumeau" du process client, ce qui lui permet en particulier de bénéficier de l'environnement de ce process client. Il ne s'agit pas dans ce cas d'une procédure stockée 4D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Attribut Exécuter sur serveur**.

Que peut faire une procédure stockée ?

Une grande partie fonctionnalités des process et des commandes décrites dans le manuel Langage de 4D s'appliquent aussi aux procédures stockées — à l'exception de la saisie de données pour les procédures stockées exécutées sur le serveur.

Une procédure stockée peut ajouter, rechercher, trier, mettre à jour ou détruire des enregistrements. Une procédure stockée peut utiliser des ensembles et des sélections temporaires, accéder à des documents sur disque, travailler avec des BLOBs, imprimer des enregistrements, etc. Pensez simplement qu'au lieu d'effectuer une tâche sur votre poste 4D local, vous l'effectuez sur le serveur ou sur un ou plusieurs autres postes clients.

Un avantage évident des procédures stockées exécutées sur le serveur est que précisément une procédure stockée s'exécute sur la machine serveur, là où se trouve le moteur de la base de données. Par exemple, un **APPLY TO SELECTION** n'est pas efficace sur le réseau, mais l'est à l'intérieur d'une procédure stockée. L'exemple proposé dans la section **Import basé sur les procédures stockées (exemple)4D for OCI** montre les optimisations remarquables que vous pouvez obtenir en utilisant une procédure stockée.

Les procédures stockées exécutées sur un ou plusieurs autres postes clients autorisent, quant à elles, l'optimisation de la répartition des tâches entre les clients, ou encore la communication inter-clients. La description de la commande **REGISTER CLIENT** fournit un exemple simple de messagerie utilisant des procédures stockées exécutées sur les clients.

Cependant, l'avantage le plus évident de l'architecture des procédures stockées se trouve dans la dimension supplémentaire qu'elles apportent à 4D Server : grâce aux procédures stockées, vous pouvez implémenter vos propres services 4D Server. La limite, c'est votre imagination. L'exemple fourni dans la section **Services basés sur les procédures stockées (exemple)** montre une procédure stockée capable de fournir des informations sur 4D Server à ses clients. Vous pouvez, par exemple, lister les volumes de la machine serveur. Cet exemple pourrait être étendu facilement, pour, notamment, renvoyer les informations sur les répertoires ou documents au client.

Que ne peut pas faire une procédure stockée (sur le serveur) ?

De manière générale, les procédures stockées exécutées sur le serveur ne doivent pas effectuer d'opérations impliquant des éléments d'interface (menus, fenêtres, formulaires...). En effet, les

mécanismes de gestion d'interface ne sont pas pris en charge sur le serveur.

Les commandes provoquant l'apparition de boîtes de dialogue sur le poste serveur ainsi que celles liées à la saisie de données sont également à proscrire.

Voici la liste des commandes ne devant PAS être utilisées dans le cadre des procédures stockées exécutées sur le serveur. Ces commandes sont classées en trois catégories :

- **Les commandes interdites sur le serveur**

La présence d'une de ces commandes dans une procédure stockée provoque l'apparition d'une boîte de dialogue d'alerte indiquant que la commande ne peut pas être exécutée sur 4D Server. L'erreur 67 est retournée, elle peut être interceptée à l'aide d'une méthode installée par la commande **ON ERR CALL**.

ACCUMULATE

ADD RECORD

_o_ADD SUBRECORD

APPEND MENU ITEM

BREAK LEVEL

POST OUTSIDE CALL

CHANGE LICENSES

Count menu items

Count menus

CREATE USER FORM

DELETE MENU ITEM

DELETE USER FORM

DISABLE MENU ITEM

DISPLAY SELECTION

EDIT ACCESS

EDIT FORM

ENABLE MENU ITEM

FILTER EVENT

Get menu item

Get menu item key

Get menu item mark

Get menu item style

Get menu title

SET PICTURE TO LIBRARY

_o_GRAPH TABLE

INSERT MENU ITEM

Level

LIST USER FORMS

Menu selected

MODIFY RECORD

MODIFY SELECTION

_o_MODIFY SUBRECORD

ON EVENT CALL

_o_Open external window

PAGE BREAK

PAGE SETUP

PRINT SETTINGS

QUERY BY EXAMPLE

QR REPORT

Printing page

REMOVE PICTURE FROM LIBRARY

SET MENU ITEM

SET MENU ITEM SHORTCUT

SET MENU ITEM MARK

SET MENU ITEM STYLE

SET PICTURE TO LIBRARY

SHOW MENU BAR

Subtotal

- **Les commandes déconseillées sur le serveur**

L'utilisation de ces commandes dans des procédures stockées est fortement déconseillée car leur fonctionnement n'est pas adapté à une exécution sur le serveur. Ces commandes peuvent bloquer le serveur, provoquer des erreurs, et plus généralement ne produisent pas les effets escomptés. Aucun code d'erreur spécifique n'est retourné.

ACCEPT

Activated

_o_ADD DATA SEGMENT

After

APPEND DATA TO PASTEBOARD

APPEND TO LIST

Before

BLOB TO DOCUMENT

BLOB to list

BRING TO FRONT

_o_C_GRAPH

CANCEL

CHANGE CURRENT USER

CHANGE PASSWORD

CLEAR LIST

CLEAR PASTEBOARD

Copy list

Count list items

Count screens

Create document(1)

_o_Create resource file(1)

Current form table

Current user

Deactivated

DELETE FROM LIST

DELETE USER

DIALOG

_o_DISABLE BUTTON

DRAG AND DROP PROPERTIES

DRAG WINDOW

Drop position

_o_During

_o_ENABLE BUTTON

ERASE WINDOW

EXPORT DATA(1)

FILTER KEYSTROKE

Find window

Focus object

FONT LIST

_o_Font name

_o_Font number

Form event

FORM FIRST PAGE

FORM Get current page

FORM GET PROPERTIES

FORM GOTO PAGE

FORM LAST PAGE

FORM NEXT PAGE

FORM PREVIOUS PAGE

FORM SET INPUT

FORM SET OUTPUT

Frontmost process

Frontmost window

Get edited text

GET GROUP LIST

GET GROUP PROPERTIES
GET HIGHLIGHT
GET LIST ITEM
GET LIST ITEM PROPERTIES
GET LIST PROPERTIES
GET MOUSE
GET PASTEBOARD DATA
GET PICTURE FROM PASTEBOARD
Get text from pasteboard
GET USER LIST
GET USER PROPERTIES
GET WINDOW RECT
Get window title
GOTO OBJECT
GRAPH SETTINGS
HIDE PROCESS
HIDE TOOL BAR
HIDE WINDOW
HIGHLIGHT RECORDS
HIGHLIGHT TEXT
IMPORT DATA(1)
In break
In footer
In header
INSERT IN LIST
_o_INVERT BACKGROUND
Is a list
Is user deleted
Keystroke
List item parent
List item position
LIST TO BLOB
Load list
MAXIMIZE WINDOW
Menu bar height
Menu bar screen
MINIMIZE WINDOW
Modified
New list
Next window
OBJECT GET COORDINATES
OBJECT MOVE
OBJECT SET LIST BY NAME
OBJECT SET COLOR
OBJECT SET ENTERABLE
OBJECT SET FILTER
OBJECT SET FORMAT
OBJECT SET RGB COLORS
OBJECT SET TITLE
OBJECT SET VISIBLE
Old
Open document(1)
Open resource file(1)
ORDER BY(2)
Outside call
Pasteboard data size
Pop up menu
POST CLICK
POST EVENT
POST KEY
QUERY BY FORMULA(2)

QUERY(2)
REDRAW
_o_REDRAW LIST
REDRAW WINDOW
REGISTER CLIENT
REJECT
SAVE LIST
SCREEN COORDINATES
SCREEN DEPTH
Screen height
Screen width
Select folder
SELECT LIST ITEMS BY POSITION
SELECT LIST ITEMS BY REFERENCE
SELECT LOG FILE
Selected list items
Self
SET CURSOR
SET FIELD TITLES
Set group properties
SET LIST ITEM
SET LIST ITEM PROPERTIES
SET LIST PROPERTIES
SET PICTURE TO PASTEBOARD
SET SCREEN DEPTH
SET TABLE TITLES
SET TEXT TO PASTEBOARD
SET TIMER
Set user properties
SET WINDOW RECT
Shift down
SHOW PROCESS
SHOW WINDOW
SORT LIST
User in group
Validate password
Window kind
WINDOW LIST
Window process

(1) Uniquement lorsque le premier paramètre est une chaîne vide.

(2) Uniquement lorsque la syntaxe utilisée provoque l'apparition de la boîte de dialogue (ex : **ORDER BY([Table])**).


- **Les commandes sans effet sur le serveur**

Ces commandes sont sans effet lorsqu'elles sont exécutées dans une procédure stockée sur le serveur. Aucun code d'erreur spécifique n'est retourné.

GRAPH
MESSAGES OFF
MESSAGES ON
SET MENU BAR
SHOW TOOL BAR

Comment lancer une procédure stockée ?

- Depuis 4D, vous pouvez lancer manuellement une procédure stockée dans la boîte de dialogue d'exécution de méthode :



Vous pouvez l'exécuter sur 4D Server ou sur un autre poste 4D client. Notez que, pour que les postes clients 4D apparaissent dans cette liste, ils doivent auparavant avoir été inscrits (cf. sections **Procédures stockées sur les clients** et commande **REGISTER CLIENT**).

- Toujours sur 4D, vous pouvez lancer une procédure stockée par programmation à l'aide des commandes **Exécute on server** ou **EXECUTE ON CLIENT**.

Note : Il n'est pas possible d'utiliser les commandes de gestion des process **DELAY PROCESS**, **PAUSE PROCESS** et **RESUME PROCESS** à partir d'un 4D distant avec des procédures stockées sur le serveur.

- Une méthode exécutée sur 4D Server (méthode base du serveur, méthode avec attribut Exécuter sur serveur, trigger ou procédure stockée) peut elle-même lancer une procédure stockée à l'aide des commandes **Exécute on server**, **New process** ou **EXECUTE ON CLIENT**.

Communication interprocess entre les procédures stockées et les process utilisateurs

Les procédures stockées peuvent communiquer entre elles à l'aide des :

- variables interprocess
- sémaphores globaux ou locaux
- enregistrements
- ensembles interprocess et sélections temporaires interprocess
- commandes **GET PROCESS VARIABLE**, **SET PROCESS VARIABLE** et **VARIABLE TO VARIABLE**.

Reportez-vous aux sections correspondantes du manuel Langage de 4D. Une fois encore, gardez à l'esprit que les commandes 4D agissent sur le poste qui exécute la procédure stockée (serveur ou clients) de la même manière qu'en local sur un poste client.

Note : Les mécanismes **POST OUTSIDE CALL** et **Outside call** n'ont pas de signification sur le poste serveur car les procédures stockées ne disposent pas d'interface utilisateur avec saisie de données.

En outre, notez cette fonctionnalité importante : les process utilisateur des clients (process tournant sur un poste client) peuvent lire et écrire les variables process (*) d'une procédure stockée à l'aide des commandes **GET PROCESS VARIABLE**, **SET PROCESS VARIABLE** et **VARIABLE TO VARIABLE**.

(*) ainsi que les variables interprocess du poste serveur.

Important : La communication process "Intermachine" permise par les commandes **GET PROCESS VARIABLE**, **SET PROCESS VARIABLE** et **VARIABLE TO VARIABLE** n'est possible

que du client vers le serveur. C'est toujours un process client qui lit ou écrit les variables d'une procédure stockée.

Procédures stockées sur les clients

Vous pouvez exécuter des procédures stockées sur un ou plusieurs autres clients 4D. Le fonctionnement général des procédures stockées exécutées sur les clients est identique à celui des procédures stockées exécutées sur le serveur, à la différence près qu'une procédure stockée exécutée sur un 4D Client peut, elle, "saisir" des données. Ce fonctionnement est détaillé dans la section **Procédures stockées**.

Tout poste client devant exécuter des procédures à la demande du serveur ou d'un autre poste client doit être explicitement "inscrit" pour la session. Pour inscrire un client, vous disposez de deux solutions : inscrire automatiquement chaque client à la connexion, ou inscrire les clients par programmation.

Inscrire automatiquement chaque client 4D qui se connecte à 4D Server

L'option "Inscrire les clients au démarrage pour Exécuter sur client" est disponible dans les Propriétés de la base, page "Options réseau" du thème "Client-Serveur" :

The screenshot shows the 'MyMusic - Propriétés de la base' dialog box with the 'Options réseau' tab selected. The 'Configuration IP' section is active, showing the following settings:

- Publier la base au démarrage
- Nom de publication : MyMusic
- Numéro de port : 19813
- Délai avant déconnexion Client-Serveur : 1 min. (selected)

The 'Communication Client-Serveur' section contains the following options:

- Inscrire les clients au démarrage pour Exécuter sur client** (circled in red)
- Crypter les connexions Client-Serveur (Note: Cette fonction nécessite 4DSLI.DLL)
- Mise à jour du dossier "Resources" en cours de session : Jamais
- Ouvrir la structure en mode : Lecture écriture

Buttons at the bottom: Réglages d'usine, Annuler, OK.

Lorsque cette option est cochée, chaque poste client 4D qui se connecte à la base est automatiquement référencé auprès de 4D Server comme pouvant exécuter des procédures stockées. Un process de type 4D Client portant le nom de la machine du poste client est créé sur le serveur. Un process équivalent est également créé sur chaque poste client.

Inscrire les 4D Client par programmation

Vous pouvez également inscrire un ou plusieurs postes clients 4D par programmation. Cette option vous permet de sélectionner les postes clients devant être inscrits et de choisir leur nom d'inscription.

Le thème "Process" comporte la commande **INSCRIRE CLIENT**, permettant d'inscrire un poste client sous le nom que vous voulez.

Désinscrire un 4D Client

Quel que soit le mode d'inscription des postes clients, vous pouvez à tout moment désinscrire tout poste client du serveur pour la session courante. Pour cela, il vous suffit d'exécuter la commande **DESINSCRIRE CLIENT** (thème "Process") sur le(s) poste(s) client(s) à désinscrire. Le process de gestion de l'inscription (portant le nom du client) disparaît alors du groupe de process de l'utilisateur sur le poste serveur, ainsi que sur le poste client.

Note : La commande **LIRE CLIENTS INSCRITS** vous permet d'obtenir la liste et la charge de travail (le nombre de méthodes restant à exécuter) des clients inscrits dans la session.

📄 Import basé sur les procédures stockées (exemple)

L'exemple suivant démontre comment l'import de données peut être accéléré de manière spectaculaire en environnement client/serveur. La méthode **Import classique** listée ci-dessous vous permet de mesurer combien de temps prend un import d'enregistrements basé sur la commande **IMPORTER TEXTE** :

```
` Méthode projet Import classique
$vhDocRef:=Open document("")
If(OK=1)
  CLOSE DOCUMENT($vhDocRef)
  INPUT FORM([Table1];"Import")
  $vhStartTime:=Current time
  IMPORT TEXT([Table1];Document)
  $vhEndTime:=Current time
  ALERT("L'opération a duré "+String(0+($vhEndTime-$vhStartTime))+ " secondes.")
End if
```

Avec l'import de données classique, 4D analyse le fichier ASCII puis, pour chaque enregistrement, crée un nouvel enregistrement, remplit les champs avec les valeurs importées et envoie l'enregistrement au poste serveur afin qu'il soit ajouté à la base. Par conséquent, de nombreuses requêtes circulent sur le réseau. Afin d'optimiser l'opération, vous pouvez utiliser des procédures stockées pour effectuer l'import localement sur le poste serveur. Le poste client charge le document dans un BLOB et déclenche une procédure stockée en passant le BLOB comme paramètre. La procédure stockée place le BLOB dans un document sur le disque du poste serveur, puis importe le document en local. L'import des données est par conséquent effectué localement à une vitesse comparable à celle d'une version locale de 4D, car la plupart des requêtes transitant sur le réseau ont été éliminées. Voici la méthode projet **CLIENT IMPORT**. Lancée sur le poste client, elle déclenche l'exécution de la procédure stockée **SERVER IMPORT**, listée à la suite :

```
` Méthode projet CLIENT IMPORT
` CLIENT IMPORT ( Pointeur ; Texte )
` CLIENT IMPORT ( -> [Table] ; Formulaire entrée )

C_POINTER($1)
C_TEXT($2)
C_TIME($vhDocRef)
C_BLOB($vxData)
C_LONGINT(spErrCode)

` Sélectionnez le document à importer
$vhDocRef:=Open document("")
If(OK=1)
  ` Si un document était sélectionné, ne pas le garder ouvert
  CLOSE DOCUMENT($vhDocRef)
  $vhStartTime:=Current time
  ` Essayons de le charger en mémoire
  DOCUMENT TO BLOB(Document;$vxData)
```

```

If(OK=1)
  ` Si le document a pu être chargé dans le BLOB,
  ` Démarrer la procédure stockée qui va importer les données sur le poste serveur
    $spProcessID:=Execute on server("SERVER IMPORT";32*1024;"Serveur Import
Services";Table($1);$2;$vxData)
  ` Nous n'avons alors plus besoin du BLOB dans ce process
    CLEAR VARIABLE($vxData)
  ` Attendons l'achèvement de l'opération effectuée par la procédure stockée
    Repeat
      DELAY PROCESS(Current process;300)
      GET PROCESS VARIABLE($spProcessID;spErrCode;spErrCode)
      If(Undefined(spErrCode))
        ` Note: si la procédure stockée n'a pas initialisé sa propre instance
        ` de la variable spErrCode, il se peut qu'une variable indéfinie soit retournée
          spErrCode:=1
        End if
      Until(spErrCode<=0)
    ` Envoyons un accusé de réception à la procédure stockée
      spErrCode:=1
      SET PROCESS VARIABLE($spProcessID;spErrCode;spErrCode)
      $vhEndTime:=Current time
      ALERT("L'opération a duré "+String(0+($vhEndTime-$vhStartTime))+ " secondes.")
    Else
      ALERT("Il n'y a pas assez de mémoire pour charger le document.")
    End if
End if

```

Voici la méthode projet **SERVER IMPORT** exécutée en tant que procédure stockée :

```

  ` Méthode projet SERVER IMPORT
  ` SERVER IMPORT ( Entier long ; Texte ; BLOB )
  ` SERVER IMPORT ( Numéro de table ; Formulaire entrée ; Données importées )

C_LONGINT($1)
C_TEXT($2)
C_BLOB($3)
C_LONGINT(spErrCode)

  ` L'opération n'est pas encore terminée, affectons 1 à spErrCode
  spErrCode:=1
  $vpTable:=Table($1)
  INPUT FORM($vpTable->,$2)
  $vsDocName:="Fichier Import "+String(1+Hasard)
  If(Sous Windows)
    $vsDocName:=$vsDocName+".txt" ` Sous Windows, l'extension est obligatoire
  End if
  DELETE DOCUMENT($vsDocName)
  BLOB TO DOCUMENT($vsDocName;$3)
  LECTURE ASCII($vpTable->,$vsDocName)
  DELETE DOCUMENT($vsDocName)
  ` L'opération est terminée, affectons 0 à spErrCode
  spErrCode:=0
  ` Attendons que le poste client à l'origine de la requête ait reçu les résultats

```

Repeat

DELAY PROCESS(Current process;1)

Until(spErrCode>0)

Note : La méthode projet *Sous Windows* est fournie dans la section **Présentation des documents système** du manuel Langage de 4D.

Une fois que ces deux méthodes projet ont été implémentées dans votre base, vous pouvez effectuer un import basé sur une procédure stockée, en écrivant par exemple :

```
CLIENT IMPORT(->[Table1];"Import")
```

Si vous réalisez quelques tests comparatifs, vous pourrez constater qu'avec ce type de méthode, l'import des enregistrements est jusqu'à 60 fois plus rapide qu'un import "classique".

Services basés sur les procédures stockées (exemple)

Dans l'exemple présenté dans la section **Import basé sur les procédures stockées (exemple)**, une procédure stockée est lancée puis stoppée à chaque fois qu'une opération d'import de données est requise. Dans le présent exemple, une procédure stockée est lancée automatiquement lorsque la base serveur est ouverte et peut être stoppée et redémarrée à volonté par tout 4D connecté à la base. Dès qu'elle est exécutée, la procédure stockée peut répondre de manière asynchrone à de multiples requêtes envoyées par les clients connectés à la base.

Alors que la section **Import basé sur les procédures stockées (exemple)** vous montre comment optimiser un service 4D Server existant, cet exemple vous montre comment créer des services nouveaux et personnalisés disponibles pour tous les 4D connectés. En outre, cet exemple peut être utilisé comme modèle pour la création de vos propres services.

Démarrage automatique de la procédure stockée

La procédure stockée est lancée automatiquement par la **On Server Startup Database Method** :

```
` Méthode base Sur démarrage serveur  
START SP SERVICES
```

Comme la **On Server Startup Database Method** lance la méthode projet **SP SERVICES** en tant que procédure stockée, cette dernière s'exécute dès que la base est ouverte avec 4D Server, que des client soient connectés à la base ou non. Ci-dessous, la fenêtre d'administration de 4D Server affiche la procédure stockée en cours d'exécution alors qu'aucun client n'est encore connecté.

The screenshot shows the 'Administration 4D Server' window with a process list table. The table has columns for 'Nom de process', 'Session', 'Type', 'Num', 'État', 'Temps CPU', and 'Activité'. The processes listed include DB4D Flush, DB4D Index builder, Gestionnaires de tâches, Gestionnaire de client, Interface utilisateur, Process minuteur interne, Process passerelle interne, and SP SERVICES.

Nom de process	Session	Type	Num	État	Temps CPU	Activité
DB4D Flush		Serveur DB4D	0	En cours d'exécution	00:00:00	0,00 %
DB4D Index builder		Serveur DB4D	0	En cours d'exécution	00:00:00	0,00 %
Gestionnaires de tâches		Serveur SQL	0	En cours d'exécution	00:00:00	0,00 %
Gestionnaire de client	-	Serveur d'application	3	En attente de sémaphore interne	00:00:00	0,00 %
Interface utilisateur	-	Serveur d'application	1	En attente d'entrée-sortie	00:00:56	7,24 %
Process minuteur interne	-	Serveur d'application	2	En cours d'exécution	00:00:14	0,00 %
Process passerelle interne	-	Serveur d'application	4	En attente de sémaphore interne	00:00:00	0,00 %
SP SERVICES	-	Serveur d'application	5	Endormi	00:00:00	0,00 %

Démarrer et stopper à volonté la procédure stockée

Voici la méthode projet **START SP SERVICES** :

```

` Méthode projet START SP SERVICES
◇vISPServices:=Execute on server("SP SERVICES";32*1024;"SP SERVICES";*)

```

Comme la commande **Execute on server** se comporte comme **New process** lorsqu'elle est appelée sur le serveur, la même méthode (**START SP SERVICES**) peut être utilisée sur le poste serveur ou sur tout poste client pour démarrer à volonté la méthode **SP SERVICES** en tant que procédure stockée sur le serveur.

La méthode projet **STOP SP SERVICES** "ordonne" à la méthode projet **SP SERVICES** de s'arrêter.

```


` Méthode projet STOP SP SERVICES
SET PROCESS VARIABLE(◇vISPServices;vbStopSPServices;True)

```

La méthode projet **SP SERVICES**, lorsqu'elle démarre, met la variable process **vbStopSPServices** à Faux puis s'exécute en boucle jusqu'à ce que cette variable booléenne devienne Vraie. Grâce à la commande **SET PROCESS VARIABLE**, tout process utilisateur exécuté sur le serveur ou sur un poste client peut modifier la valeur de la variable **vbStopSPServices**, et donc stopper la procédure quand il le souhaite.

Communiquer avec la procédure stockée

La procédure stockée doit pouvoir, de manière asynchrone, recevoir des requêtes des clients et y répondre à tout moment et dans n'importe quel ordre. Le moyen le plus simple et direct d'assurer cette communication est d'utiliser une table.



La table *[SP Requests]* contient les champs suivants :

- *[SP Requests]reqID* est rempli à l'aide de la commande **Sequence number**. Ce champ identifie chaque requête de manière unique.
- *[SP Requests]reqType* décrit le type de la requête.
- *[SP Requests]reqStatus* peut prendre une des valeurs suivantes :

Valeur Description

1	la requête a été reçue mais pas encore traitée.
0	la requête a été traitée avec succès.
< 0	la requête a été traitée mais une erreur s'est produite.

Note : Ces valeurs ont été choisies arbitrairement pour cet exemple, elles ne sont pas issues de 4D.

- *[SP Requests]reqData* est un BLOB contenant les données de la requête. Il peut contenir les données envoyées par le demandeur ou les données retournées par la procédure stockée au demandeur.
- *[SP Requests]reqParams* contient éventuellement les valeurs de paramètres envoyés par le demandeur à la procédure stockée.

Pourquoi utiliser une table ?

La communication entre un process client et une procédure stockée peut être établi par l'intermédiaire des commandes **GET PROCESS VARIABLE**, **SET PROCESS VARIABLE** et **VARIABLE TO VARIABLE**. C'est, par exemple, la solution retenue dans la section **Import basé sur les procédures stockées (exemple)** ainsi que pour la méthode projet **STOP SP SERVICES** listée plus haut.

Ici, le système doit permettre à la procédure stockée de recevoir et de renvoyer des quantités variables de données. On pourrait utiliser des tableaux (y compris des tableaux Texte et Image), mais il existe deux raisons principales pour préférer l'emploi d'une table :

- L'algorithme de gestion des requêtes via des enregistrements est plus simple à créer. Envoyer d'une requête depuis un poste client consiste simplement à ajouter une requête dans la table. Répondre à la requête depuis la procédure stockée consiste simplement à modifier cette requête.
- Comme les requêtes sont stockées dans une table, elles le sont sur le disque. Par conséquent, si la taille d'une requête est importante, cela ne constituera pas un problème dans la mesure où elle peut être supprimée de la mémoire (contrairement aux données stockées dans des tableaux).

Envoyer une requête depuis le poste client

La méthode projet **Client post request** est une méthode générique pour envoyer une requête :

- Méthode projet Client post request
- Client post request (Chaîne { ; Texte }) -> Entier long
- Client post request (Type de requête { ; Parametres }) -> Numéro de requête

CREATE RECORD([SP Requests])

```

[SP Requests]reqID:=Sequence number([SP Requests])
[SP Requests]reqType:=$1
[SP Requests]reqStatus:=1
If(Count parameters>=2)
    [SP Requests]reqParams:=$2
End if
SAVE RECORD([SP Requests])
$0:=[SP Requests]reqID

```

La méthode retourne le numéro de la requête, dont l'unicité est garantie par l'utilisation de la commande **Sequence number**. Une fois que cet enregistrement a été ajouté dans la table *[SP Requests]*, le client n'a plus qu'à interroger régulièrement le champ *[SP Requests]redStatus* jusqu'à ce que la procédure stockée ait terminé le traitement de la requête.

Tester le statut de la requête et récupérer le résultat sur le poste client

La méthode projet **Client get result** est une méthode générique pour tester le statut de la requête. Comme expliqué précédemment, dès que la valeur du champ *[SP Requests]redStatus* devient différente de 1, le client sait que la procédure stockée a traité (avec succès ou non) la requête.

```

` Méthode projet Client get result
` Client get result ( Entier long ; ->BLOB {;Entier long } ) -> Entier long
` Client get result ( Numéro de requête; ->Données {; Durée } ) -> Code d'erreur
C_LONGINT($0;$1;$vIDelay)
$0:=1
$vIDelay:=0
If(Count parameters>=3)
    $vIDelay:=$3
End if
READ ONLY([SP Requests])
Repeat
    QUERY([SP Requests];[SP Requests]reqID=$1)
    If(Records in selection([SP Requests])>0)
        If([SP Requests]reqStatus # 1)
            $2->:=[SP Requests]reqData
            READ WRITE([SP Requests])
            While(Locked([SP Requests]))
                WAITING LOOP($vIDelay)
            LOAD RECORD([SP Requests])
            End while
            DELETE RECORD([SP Requests])
            $0:=[SP Requests]reqStatus
        End if
    Else
        ` L'enregistrement de la requête a été perdu !
        ` Cela ne devrait pas se produire. Mais fixons tout de même
        ` le code d'erreur -2 (valeur arbitraire)
        $0:=-2
    End if
    ` La requête n'a pas encore été traitée
    If($0=1)
        WAITING LOOP($vIDelay)

```

```
End if
Until($0 # 1)
READ ONLY([SP Requests])
```

Si la requête a été traitée avec succès par la procédure stockée, la méthode copie le résultat (s'il y en a un) de l'enregistrement vers le BLOB sur lequel un pointeur a été passé en paramètre. La méthode appelante analyse puis exploite les données du BLOB en fonction du type de la requête. Notez que c'est au client de supprimer l'enregistrement de *[SP Requests]* une fois que la requête est terminée.

La petite méthode projet **WAITING LOOP** effectue une boucle pendant un certain nombre de ticks :

```
` Méthode projet WAITING LOOP
` WAITING LOOP ( Entier long )
` WAITING LOOP ( Durée en ticks )
C_LONGINT($1)
$vlStartTicks:=Tickcount
Repeat
  IDLE
Until((Tickcount-$vlStartTicks)>=$1)
```

Rappel : **ENDORMIR PROCESS** n'a pas d'effet sur le process principal. Si vous utilisez la méthode projet **WAITING LOOP**, le process attendra pendant le temps défini même si la requête émane du process principal d'un poste client.

La procédure stockée et ses sous-routines

La méthode projet **SP SERVICES** est la méthode exécutée en tant que procédure stockée sur le poste serveur. La structure générale de cette méthode, présentée ci-dessous, est très simple :

```
Initialisation d'une variable "stop"
Repeter
  Recherche des requêtes dont le champ [SP Requests]reqStatus est égal à 1
  Pour chaque requête
    En fonction du type de la requête, appeler une sous-routine
      qui stocke le résultat dans le champ [SP Requests]reqData
    Changer le statut de la requête pour que le client sache ce qui s'est passé
  Fin de boucle
  "Dormir" un peu avant de recommencer
Jusqu'à ce que la variable "stop" devienne vraie
```

Voici le code source réel :

```
` Méthode projet SP SERVICES
` La procédure stockée démarre
vbStopSPServices:=False
` La procédure stockée n'a pas besoin d'accès en écriture aux tables...
READ ONLY(*)
` ...sauf pour la table [SP Requests]
READ WRITE([SP Requests])
Repeat
` Recherche des requêtes non encore traitées
  QUERY([SP Requests];[SP Requests]reqStatus=1)
```

```

` Traitement de ces requêtes les unes après les autres
For($vlRecord;1;Records in selection([SP Requests]))
` Si l'enregistrement de la requête est verrouillé, attendre son déverrouillage
While(Locked([SP Requests]))
` Attendre une seconde avant d'essayer encore
DELAY PROCESS(Current process;60)
` Essayer de charger l'enregistrement
LOAD RECORD([SP Requests])
End while
` Supposons que la requête sera traitée avec succès
[SP Requests]reqStatus:=0
Case of
    :([SP Requests]reqType="Server Information")
        SP DO SERVER INFORMATION
    :([SP Requests]reqType="Volume List")
        SP DO VOLUME LIST
    :([SP Requests]reqType="Browse Directory")
        SP DO BROWSE DIRECTORY([SP Requests]reqParams)
` ...
` D'AUTRES TYPES DE REQUETES PEUVENT ETRE AJOUTES ICI !
` ...
Else
` Le type de requête est inconnu, retourner l'erreur -1 (valeur arbitraire)
[SP Requests]reqStatus:=-1
End case
` Forcer le statut de la requête à être différent de 1
` (pour le cas où une sous-routine lui a donné la valeur 1)
If([SP Requests]reqStatus=1)
[SP Requests]reqStatus:=-3
End if
` Mettre à jour l'enregistrement de la requête
SAVE RECORD([SP Requests])
` Passer à la requête non traitée suivante
NEXT RECORD([SP Requests])
End for
` Libérer le dernier enregistrement traité
UNLOAD RECORD([SP Requests])
` Attendre une seconde avant de continuer à répondre aux requêtes
DELAY PROCESS(Current process;60)
` Boucle jusqu'à ce qu'on ordonne à la procédure stockée de stopper son exécution
Until(vbStopSPServices)

```

La méthode projet **SP SERVICES** peut être utilisée comme modèle pour implémenter de nouveaux services dans une base. Dans ce document, nous détaillons les sous-routines **SP DO SERVER INFORMATION** et **SP DO VOLUME LIST**. La sous-routine **SP DO BROWSE DIRECTORY** (qui par ailleurs accepte comme paramètre le paramètre envoyé par le client dans le champ `[SP Requests]reqParams`) ne sera pas traitée ici.

En fonction du type de la requête, la méthode projet **SP SERVICES** appelle une sous-routine dont le rôle est de stocker les données résultantes dans le champ `[SP Requests]reqData` field. La sauvegarde de l'enregistrement et la modification du statut de la requête sont effectuées par la méthode projet **SP SERVICES**.

Voici la sous-routine **SP DO SERVER INFORMATION**. Elle stocke des informations relatives au serveur dans le BLOB. Une autre méthode projet extraira les données du BLOB en fonction du poste client.

```

` Méthode projet SP DO SERVER INFORMATION
TEXT TO BLOB(Application version(*);[SP Requests]reqData;UTF8 C string)
TEXT TO BLOB(Structure file;[SP Requests]reqData;UTF8 C string;*)
TEXT TO BLOB(Data file;[SP Requests]reqData;UTF8 C string;*)
PLATFORM PROPERTIES($vlPlatform;$vlSystem;$vlMachine)
VARIABLE TO BLOB($vlPlatform;[SP Requests]reqData;*)
VARIABLE TO BLOB($vlSystem;[SP Requests]reqData;*)
VARIABLE TO BLOB($vlMachine;[SP Requests]reqData;*)

```

Voici la sous-routine **SP DO VOLUME LIST**. Elle stocke des informations relatives aux volumes dans le BLOB. Une autre méthode projet extraira les données du BLOB en fonction du poste client.

```

` Méthode projet SP DO VOLUME LIST
VOLUME LIST($asVName)
$vlSize:=Size of array($asVName)
ARRAY REAL($arVSize;$vlSize)
ARRAY REAL($arVUsedSpace;$vlSize)
ARRAY REAL($arVFreeSpace;$vlSize)
For($vlElem;1;$vlSize)
    VOLUME
ATTRIBUTES($asVName{$vlElem};$arVSize{$vlElem};$arVUsedSpace{$vlElem};$arVFreeSpace{$vlElem})
End for
VARIABLE TO BLOB($asVName;[SP Requests]reqData)
VARIABLE TO BLOB($arVSize;[SP Requests]reqData;*)
VARIABLE TO BLOB($arVUsedSpace;[SP Requests]reqData;*)
VARIABLE TO BLOB($arVFreeSpace;[SP Requests]reqData;*)

```

Afficher les informations du serveur sur un poste client

Avec les méthodes projet génériques **Client post request** et **Client get result**, la méthode projet **M_SERVER_INFORMATION** affiche, sur le poste client, les informations sur le serveur retournées par la procédure stockée. Cette méthode pourrait être associée à une commande de menu ou appelée, par exemple, depuis la méthode objet d'un bouton :

```

` M_SERVER_INFORMATION
C_BLOB(vxData)
C_LONGINT($vlReqID;$vlErrCode;$vlOffset)
` Envoi de la requête
$vlReqID:=Client post request("Server Information")
` Test du statut de la requête et réception du résultat
$vlErrCode:=Client get result($vlReqID;->vxData;60)
` Si la requête est terminée avec succès, affichage du résultat
If($vlErrCode=0)
` Extraction de l'information résultante du BLOB
$vlOffset:=0
vsServerVersion:=BLOB to text(vxData;UTF8 C string;$vlOffset)
vsStructureFile:=BLOB to text(vxData;UTF8 C string;$vlOffset)
vsDataFile:=BLOB to text(vxData;UTF8 C string;$vlOffset)
BLOB TO VARIABLE(vxData;$vlPlatform;$vlOffset)
BLOB TO VARIABLE(vxData;$vlSystem;$vlOffset)
BLOB TO VARIABLE(vxData;$vlMachine;$vlOffset)


```

```

` Analyse des propriétés de la plate-forme
vs4DPlatform:="Version de 4D Server inconnue"
vsSystem:="Version du système inconnue"
vsMachine:="Ordinateur inconnu"
` ...
` Ici est placé le code (non listé) qui analyse $vlSystem et $vlMachine
` ( reportez-vous à l'exemple de la commande PROPRIETES PLATE FORME)
` ...
` Affichage de l'information résultante
DIALOG([SP Requests];"SERVER INFORMATION")
Else
ALERT("Erreur de requête "+String($vlErrCode))
End if
` Le BLOB est désormais inutile
CLEAR VARIABLE(vxData)

```

Voici le formulaire `[SP Requests];"SERVER INFORMATION"` en exécution :



Afficher la liste des volumes du serveur sur un poste client

Avec les méthodes projet génériques *Client post request* et *Client get result*, la méthode projet **M_SERVER_VOLUMES** affiche, sur le poste client, les informations sur la liste des volumes du serveur retournée par la procédure stockée. Cette méthode pourrait être associée à une commande de menu ou appelée, par exemple, depuis la méthode objet d'un bouton :

```

` M_SERVER_VOLUMES
C_BLOB(vxData)
` Envoi de la requête
$vlReqID:=Client post request("Volume List")
` Test du statut de la requête et réception du résultat
$vlErrCode:=Client get result($vlReqID;->vxData;120)
` Si la requête est terminée avec succès, affichage du résultat
If($vlErrCode=0)
` Extraction de l'information résultante du BLOB
$vlOffset:=0

```

```

BLOB TO VARIABLE(vxData;asVName;$vIOffset)
BLOB TO VARIABLE(vxData;arVSize;$vIOffset)
BLOB TO VARIABLE(vxData;arVUsedSpace;$vIOffset)
BLOB TO VARIABLE(vxData;arVFreeSpace;$vIOffset)
For($vIElem;1;Size of array(arVSize))
` Conversion d'octets en méga-octets
    arVSize{$vIElem}:=arVSize{$vIElem}/1048576
    arVUsedSpace{$vIElem}:=arVUsedSpace{$vIElem}/1048576
    arVFreeSpace{$vIElem}:=arVFreeSpace{$vIElem}/1048576
End for
` Affichage de l'information résultante
DIALOG([SP Requests];"VOLUME LIST")
Else
    ALERT("Erreur de requête "+String($vIErrCode))
End if
` Le BLOB est désormais inutile
CLEAR VARIABLE(vxData)

```


Voici le formulaire `[SP Requests];"VOLUME LIST"` en exécution :

The screenshot shows a dialog box with the title 'Custom' and a subtitle 'VOLUME LIST'. It contains a table with four columns: 'Volume Name', 'Volume Size', 'Used Space', and 'Free Space'. The table lists two volumes: A:\ and C:\. At the bottom of the dialog are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Volume Name	Volume Size	Used Space	Free Space
A:\	0.00 MB	0.00 MB	0.00 MB
C:\	503.21 MB	388.28 MB	114.92 MB

Attribut Exécuter sur serveur

L'attribut de méthode projet "Exécuter sur serveur" peut être défini dans la boîte de dialogue de modification globale des attributs ou dans la boîte de dialogue des propriétés de la méthode :



Lorsque cette option est cochée, la méthode projet est toujours exécutée sur le serveur, quel que soit le mode d'appel de la méthode.

Note : Cet attribut est pris en compte uniquement dans le cadre d'une application 4D exécutée en client/serveur.

Contexte d'exécution

Lorsque cet attribut est coché, le contexte d'exécution de la méthode projet est comparable à celui des triggers (cf. section **4D Server et le langage 4D**) : la méthode sur le serveur partage le même contexte de base de données que le contexte correspondant côté client pour le verrouillage d'enregistrements et les transactions, mais pas le même contexte de langage (variables process, ensembles, sélections courantes). Toutefois, à la différence d'un trigger, la méthode exécutée sur le serveur ne partage pas l'enregistrement courant avec le contexte du client.

Tous les paramètres de la méthode (\$1, \$2, etc.) sont envoyés sur le serveur et la valeur du paramètre \$0, s'il est utilisé, est retournée sur le client.

A la différence de la commande **Execute on server**, cette option ne provoque pas de création de process sur le serveur. 4D Server utilise le process "jumeau" du process client qui a demandé l'exécution.

En outre, cette option simplifie le principe de délégation de l'exécution d'une méthode sur le serveur car le transfert des paramètres s'effectue automatiquement dans les deux sens, comme pour un appel de méthode "normal".

La commande **Execute on server**, elle, a un fonctionnement asynchrone et requiert donc davantage de programmation et le recours aux sémaphores pour la lecture des résultats.

Commandes utilisables

Les méthodes ayant l'attribut "Exécuter sur serveur" sont soumises aux mêmes règles que les procédures stockées en matière d'usage des commandes du langage 4D. L'exécution de certaines commandes est interdite sur le serveur, d'autres sont déconseillées. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Que ne peut pas faire une procédure stockée (exécutée sur le serveur) ?" dans la section **Procédures stockées**.

Pointeurs

Si vous passez un pointeur sur une variable (variable simple, tableau ou élément de tableau), la valeur pointée est également envoyée sur le serveur. Si la valeur pointée est modifiée sur le serveur par la méthode, la valeur modifiée est retournée sur le client pour mise à jour de la variable correspondante côté client.

Les pointeurs sur une table ou un champ sont envoyés sous forme de référence (numéro de table, numéro de champ). La valeur de l'enregistrement courant n'est pas échangée automatiquement.

Note : L'option fonctionne de la même manière en mode interprété et en mode compilé.

Exemple

Voici le code la méthode projet **Monappli** ayant l'attribut "Exécuter sur serveur" :

```
C_POINTER($1) `Pointeur sur table
C_POINTER($2) `Pointeur sur champ
C_POINTER($3) `Pointeur sur tableau
C_TEXT($4) `Valeur à rechercher
C_LONGINT($0) `Résultat

`Rechercher et rapatrier des valeurs pour chaque enregistrement
QUERY($1->,$2->=$4)
While(Not(End selection($1->)))
    APPEND TO ARRAY($3->;maFormule($1))
    NEXT RECORD($1->)
End while
UNLOAD RECORD($1->)
$0:=Records in selection($1->)
```

Côté client, l'appel de la méthode s'effectue ainsi :

```
ARRAY TEXT(monTab;0)
$vlnombre :=MonAppli(->[Table_1] ;->[Table_1]Champ_1 ;->monTab;"à trouver")
```