



インストールガイド

 最低動作環境

 インストールとアクティベーション

最低動作環境

4D v17シリーズのための最小のMac / Windows 動作環境については、[4D Webサイトのソフトウェアダウンロードページ](#)を参照して下さい。

4Dアプリケーションと異なるOSとの互換性に関する詳細な情報については、[4D v17用のシステム要件表](#)を参照して下さい。対応早見表は4DWebサイトの[資料ページ](#)(の互換性のセクション)にてご覧いただけます。

4Dアプリケーションをアクティベートするには、インターネットへの接続環境が必要です。

インストールとアクティベーション

ディスクへのインストール

4D製品のインストーラーは4D社のインターネットサイトから入手していただけます:

1. Webブラウザを使用して4D社のWebサイト (<http://www.4d.com/>) に接続し、ダウンロードページを開きます。
2. 必要な製品バージョンのダウンロードリンクをクリックしてインストーラーをダウンロードしたら、そのインストーラーを開きます。あとは画面に表示される指示に従ってください。

製品のアクティベーション

ディスクへのインストール終了後、4D製品を利用するためにはアクティベーションを行います。またアクティベーションは追加のライセンスを入手した際にも行う必要があります。


以下の利用モードの場合には、アクティベーションは必要はありません:

- リモートモードで利用される 4D (4D Serverへの接続)
- インタープリターモードのデータベースを開く場合で、デザインモードへはアクセスしないローカルモードの4D

重要: 製品のアクティベーションには、インターネットへの接続および電子メールアカウントが必要です。

4D をアクティベーションする手順です:


1. 4Dアプリケーションを起動する。
以下の Welcome ウィザードダイアログが表示されます:



(ダイアログが表示されない場合は、ヘルプメニューから **Welcomeウィザード** を選択します。)

このウィザードには、その時点で選択可能である様々なオプションが表示されています。右の **info** ボタンをクリックすると各オプションの詳細情報が表示されます。

2. ヘルプメニューから**ライセンスマネージャー...**コマンドを選択します。



ライセンスマネージャーダイアログボックスが表示されます(デフォルトでは**オンラインアクティベーション**のページが選択されています)。以下の章を参照してください。


注意: アクティベーションされていない 4D Developer Edition を使って、インタープリターモードのローカルデータベースを開く、または新規作成すると、自動アクティベーション機構が作動します。ダイアログボックスが表示され、お使いの4Dが私たちのカスタマーデータベースに接続し、ライセンスのアクティベーションが行われることを知らせます (ご利用の 4D アカウントのパスワードを入力する必要があります)。

4D Server のアクティベーション手順です:

1. 4D Server アプリケーションを起動します。

アクティベーションモードを選択するダイアログボックスが直接表示されます (以下の章

を参照して下さい)。




アクティベーションモード

4Dは3つのアクティベーションモードを用意しています。推奨されるのは **オンラインアクティベーション** です。

- **オンラインアクティベーション**: ユーザーID (メールアドレスまたは4Dアカウント) とパスワードを入力します。既存のユーザーアカウントが無い場合、まず以下のアドレスから作成する必要があります: <https://account.4d.com/jp/login.shtml>

その後、アクティベーションする製品のプロダクト番号を入力します。このプロダクト番

号は製品購入後にメールまたは郵送で提供されています。



License Manager

Active Licenses Instant Activation **Deferred Activation**

The license number was provided to you at the time of purchase.

Licence Number: - - -

- **オフラインアクティベーション:** このモードはインターネット接続ができない場合に使用します。より詳細な情報については次の段落を参照して下さい。
- **緊急アクティベーション:** このモードは特別に一時的な4Dのアクティベーションを行うために使用します。このアクティベーションを行うと、4Dインターネットサイトに接続せずに、最大5日間4Dを利用できます。このアクティベーションは一回のみ使用することができます。

オフラインアクティベーション

コンピューターからインターネットへのアクセスがないためにオンラインアクティベーションが出来ない場合、以下の手順を踏んでオフラインアクティベーションへと進んで下さい。

1. 4D ウェルカムウィザードにて、"ライセンス管理"から"ライセンスを入力"へと進み、**オフラインアクティベーション**モードを選択し、**次へ**をクリックします。
あるいは
ヘルプメニュー内にある4Dの"ライセンスマネージャー"内にて**オフラインアクティベーション**タブを選択します。
2. ライセンス番号とメールアドレスを入力し、**ファイルを生成**をクリックしてIDファイル (reg.txt)を作成して下さい。

License Manager

Active Licenses Instant Activation **Deferred Activation**

Step 1 out of 3

I want to generate an ID file that I will send to 4D in order to get an activation key in return.

→ Licence Number: - - -


→ E-mail (mandatory):

→


I have received my activation key. I would now like to select this key in order to activate 4D.

< Back Next > Done


3. 生成されたreg.txt ファイルをUSBドライブへと保存し、インターネット環境があるコンピューターへと持って行きます。
4. インターネット環境のあるマシンから、<https://activation.4d.com>へとログインします。
5. Webページ上にて、**ファイルを選択...**ボタンをクリックし、手順3と4で生成したreg.txt ファイルを選択し、**Activate**ボタンをクリックします。
6. シリアルファイルをダウンロードします。



7. license4d ファイルを、何らかの共有メディアに保存し、手順1で使用している4Dマシンへと移動させます。
8. "オフラインアクティベーション"画面のままの4Dがあるマシン上にて、画面の**次へ**をクリックし、次に**読み込み...**ボタンをクリックし、手順7の共有メディアにあるlicense4d ファイルを選択します。



ライセンスファイルが読み込まれた状態で、**次へ**をクリックします。




他のライセンスを追加するためには**Add No**ボタンをクリックします。これらの手順を、手順6のライセンスが全て追加されるまで繰り返します。

9. これで、お使いの4Dアプリケーションはアクティベーションがなされました。

ライセンスの追加

アプリケーションの拡張ライセンスは、いつでも追加することができます。

4D または 4D Serverアプリケーションの**ヘルプ**メニューから**ライセンス更新...**を選択し、**更新**ボタンをクリックしてください:



このボタンを押すと 4D カスタマーデータベースに接続し、利用中のライセンスに紐付いている新しい、あるいは更新されたライセンスの自動アクティベーションが行われます (利用中のライセンスは "有効なライセンス" 一覧内で太字で表示されているものです)。その際、4D アカウントとパスワードの入力が必要です。

- 4D Server に追加のエクспанションを購入した場合、ライセンス番号は一切入力する必要がありません。**更新**ボタンをクリックすれば、すべて完了します！
- 4D Serverの初回アクティベーション時のみ、サーバーのライセンス番号を入力すれば、購入した他のエクспанションもすべて自動的に有効化されます。

更新ボタンは、以下のような場合に使用します：

- 追加のエクспанションを購入したとき、またはそれをアクティベートしたいとき。
- パートナーなどの失効した有限ライセンスを更新するとき。

4D オンラインストア

4Dストアでは、4D製品の注文、アップグレード、延長、管理等を行うことができます。ストアは以下のアドレスからアクセス可能です：

<https://store.4d.com/jp/>

既存アカウントでログインするか、または新規アカウントを作成し、画面上の指示に従ってください。


注：パスワードを忘れてしまった場合、"パスワードをお忘れの方" をクリックして下さい (ログイン画面右側のヘルプメニューにあります)。数分後に指定されたアドレスへ、パスワードリセット用の自動メールが送信されます。

ライセンス管理

ログイン後、ページ右側の**マイ・ライセンス**メニューから**ライセンスの一覧**をクリックします：



ここでは、ライセンスをプロジェクト単位でグループ化して管理することができます。一覧から任意のライセンスを選択し、**プロジェクトにリンク...>** をクリックします：



既存プロジェクトを選択、または新規プロジェクトを作成します：

REGISTER - PROJECT - NAME - TYPE

You can link your license to a project:

Project name: [Create a new project...](#)

You can link your licenses to your own projects.

REGISTER - PROJECT - NAME - TYPE

You can link your license to a project:

New Project Name:

Other project information (optional) [Go back to the project list...](#)

You can link your licenses to your own projects.

プロジェクトを利用することで、必要に応じてライセンスを整理することができます:

| Registered Licenses | |
|-----------------------|-----------------------------|
| MyProject | |
| v15 | ▶ 4D Developer Professional |
| v14 | ▶ 4D Server |
| Other licenses | |
| v14 | ▶ 4D Developer Professional |
| | ▶ 4D Server |
| | ▶ 4D Web Application Server |

トラブルシューティング

インストールやアクティベーションに失敗する場合は以下の表を参照してください。ほとんどの問題はこれらのケースに当てはまります:

| 症状 | 考えられる原因 | 解決法 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 4D社のサイトからインストーラーをダウンロードできません。 | サイトがダウンしている、アンチウイルスやファイアウォールなどの影響 | 1- 時間を空けて再度試してください、または 2- 一時的にアンチウイルスソフトやファイアウォールを無効にしてください。 |
| ディスクに製品をインストールできません (インストールが拒否される)。 | アプリケーションのインストール権限がない | アプリケーションをインストールする権限を持ったセッションを開いてください (管理者アクセス)。 |
| オンラインアクティベーションに失敗します。 | アンチウイルス、ファイアウォール、プロキシ | 1- 一時的にアンチウイルスソフトやファイアウォールを無効にしてください、または 2- オフラインアクティベーションを試してください。(ただし"R"バージョン用のライセンスでは利用不可) |

この情報で問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

連絡先

お買い求めいただきました製品のインストールやアクティベーションに関するご質問はフォーディー・ジャパン社またはお住まいの地域の代理店までお寄せください。

日本にお住まいの方:

- Web: <http://www.4d.com/jp/support.html>
- Tel: 03-6427-8441

4Dデベロッパーのオンラインコミュニティは以下のWeb サイトで見つけることができます:
<http://forums.4d.fr/>